

На странице **Импорт** вы можете выполнить импорт пользователей из CSV-файла и задать им определенные настройки.

Импортировать пользователей

Открыть CSV-файл

Отсутствуют открытые CSV-файлы

Импорт из CSV-файла

Для того чтобы начать импорт, откройте CSV-файл со списком пользователей. После того как вы выбрали файл для импорта, в веб-интерфейсе AxelINAC откроется форма импорта пользователей.

Импортировать пользователей

users.csv ✕ Открыть CSV-файл

users.csv

Последние изменения: Wed Aug 27 2025 10:36:46 GMT+0300 (Москва, стандартное время)
Размер: 456 B

Параметры парсинга

Сопоставление импортированных полей

В данном разделе вы можете произвести сопоставление полей из CSV-файла с полями в AxelINAC.

Удалить строку

Добавить строку

« < 1 > »

Сопоставление полей	Строка #1	Строка #2	Строка #3
PID	user1	user2	user3
Игнорировать	Алексей	Мария	Максим
Игнорировать	Иванов	Петрова	Гладких
Игнорировать	user1@us1.us	user2@us2.us	user3@us3.us
Игнорировать	Axel Pro	Axel Pro	
Игнорировать	+7-999-111-11-11	+7-999-222-22-22	+7-999-333-33-33
-- Выберите статическое поле --			

Дополнительные настройки пользователя

Заполните следующие дополнительные статические поля.

Окно регистрации

2025-09-03 00:00:00

2025-09-04 00:00:00

Действия

Добавить действие

Настройки пароля

8 символов

ABC

Использовать символы в верхнем регистре

abc

Использовать символы в нижнем регистре

123

Использовать цифры

Если пароль не был импортирован, сгенерируется случайный пароль по данным настройкам.

И@#

Использовать спецсимволы

[(<

Использовать квадратные/круглые/фигурные скобки

äæ±

Использовать символы с диакритическими знаками

00o

Использовать неоднозначные символы

Импорт Пробный импорт Параметры импорта

В случае если вы хотите добавить дополнительные CSV-файлы для импорта, повторно нажмите

Открыть CSV-файл

 . Загруженный файл откроется в дополнительной вкладке.

Сопоставление импортированных полей

В данном блоке **Сопоставление импортированных полей** вы можете сопоставить поля из CSV-файла с полями в базе данных AxelINAC.

Сопоставление импортированных полей

В данном разделе вы можете произвести сопоставление полей из CSV-файла с полями в AxelINAC.

Удалить строку

Добавить строку

«

<


1

>

»

Сопоставление полей	Строка #1	Строка #2	Строка #3
PID	user1	user2	user3
Имя	Алексей	Мария	Максим
Фамилия	Иванов	Петрова	Гладких
Email	user1@us1.us	user2@us2.us	user3@us3.us
Компания	Axel Pro	Axel Pro	
Игнорировать	+7-999-111-11-11	+7-999-222-22-22	+7-999-333-33-33
-- Выберите статическое поле --			

По умолчанию в блоке отображаются 3 первых строки из CSV-файла. Для просмотра всех строк из файла используйте блок в правом верхнем углу списка.



Если были импортированы лишние строки, вы можете удалить их, нажав

Удалить строку

. В случае если вы удалили нужные строки, вы можете вернуть их, нажав

Добавить строку

.

В случае если вы хотите добавить дополнительные ряды, которых не было в исходном CSV-файле, нажмите

-- Выберите статическое поле --

 в конце списка импортированных полей и выберите поле, которое вы хотели бы добавить. После этого вы сможете заполнить значение для каждой из строк.

Также вы можете выбрать ряды CSV-файла, которые необходимо пропустить. Для этого выберите в выпадающем списке значение

Игнорировать

.

Дополнительные настройки пользователя

В данном блоке отображены единые параметры, которые будут применены ко всем импортированным записям.

Дополнительные настройки пользователя

Заполните следующие дополнительные статические поля.

1

Окно регистрации

2026-01-19 00:00:00

Требуется дата.

2

Действия

1

Уровень доступа

Требуется указать уровень/уровни доступа.

Требуется указать уровень/уровни доступа.

3

Настройки пароля

8 символов

☒ ABC

Использовать символы в верхнем регистре

☒ abc

Использовать символы в нижнем регистре

☒ 123

Использовать цифры

Если пароль не был импортирован, сгенерируется случайный пароль по данным настройкам.

☐ !@#

Использовать спецсимволы

☐ ({<

Использовать квадратные/круглые/фигурные скобки

☐ ãæ±

Использовать символы с диакритическими знаками

☐ 00o

Использовать неоднозначные символы

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Окно регистрации** — срок действия учетных записей импортированных пользователей;
2. **Действия** — определяют, что произойдет после успешного выполнения условия правила. Количество действий неограниченно и может изменяться с помощью нажатия на иконки . Каждое действие состоит из следующих элементов:
 - **Тип** — вид результата. Возможные значения:
 - **Уровень доступа**;
 - **Назначить роль спонсора**;
 - **Срок представления спонсорского доступа**;
 - **Роль**;
 - **Задать роль по *не найдено***;
 - **Роль из источника**;
 - **Период доступа без реавторизации**;
 - **Дата снятия с регистрации**;
 - **Баланс времени**;
 - **Баланс трафика**;
 - **Роль из источника**;
 - **Инициировать RADIUS MFA**;
 - **Инициировать порталную MFA**.
 - **Значение** — значение, соответствующее указанному типу;
3. **Настройки пароля** — настройка парольной политики для учетных записей импортированных пользователей. В данном окне доступны следующие параметры:
 - **Слайдер** — данный слайдер позволяет задать длину генерируемых паролей. Для изменения значения необходимо нажать на ползунок и передвинуть его на нужное значение;
 - **ABC** — при активации данного параметра в сгенерированных паролях будут использоваться символы в верхнем регистре;
 - **abc** — при активации данного параметра в сгенерированных паролях будут использоваться символы в нижнем регистре;
 - **123** — при активации данного параметра в сгенерированных паролях будут использоваться цифры;
 - **!@#** — при активации данного параметра в сгенерированных паролях будут использоваться спецсимволы;
 - **{(<** — при активации данного параметра в сгенерированных паролях будут использоваться квадратные/круглые/фигурные скобки;
 - **ãæ±** — при активации данного параметра в сгенерированных паролях будут использоваться символы с диакритическими знаками;
 - **00o** — при активации данного параметра в сгенерированных паролях будут использоваться неоднозначные символы.

Если пароль не был импортирован, сгенерируется случайный пароль по данным настройкам.

Настройка параметров парсинга

Для того чтобы настроить параметры парсинга полей из CSV-файла, нажмите **Параметры парсинга** в правом верхнем углу окна импорта.

Параметры парсинга

1 Кодировка UTF-8
Кодировка, используемая при открытии локальных файлов.

2 Заголовок ☐ Отключено
Если данная функция активирована, первая строка проанализированных данных будет восприниматься как имена полей.

3 Разделитель
Символ, который используется как разделитель. Оставьте это поле пустым для автоматического определения из списка наиболее распространенных разделителей.

4 Перенос строки

5 Символ открытия кавычек
Символ, использующийся для добавления кавычек в поле. ЗаклЮчение всех полей в кавычки не является обязательным. Любое поле, не заклЮченное в кавычки, будет прочитано правильно.

6 Символ закрытия кавычек
Символ, использующийся для закрытия кавычек в поле. Если он не установлен, по умолчанию будет использоваться значение quoteChar, то есть по умолчанию для закрывающей кавычки в поле один и тот же символ кавычки используется дважды.

Продолжить

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Кодировка** — позволяет выбрать кодировку, используемую для открытия CSV-файла;
2. **Заголовок** — при активации данного параметра первая строка CSV-файла будет пропускаться при парсинге и считаться заголовком;
3. **Разделитель** — позволяет определить символ, который будет использоваться как разделитель. Если вы оставите это поле пустым, значение будет автоматически определяться из списка наиболее распространённых разделителей;
4. **Перенос строки** — определяет последовательность символов, обозначающую перенос строки. Если вы оставите это поле пустым, значение будет автоматически определяться из списка наиболее распространённых последовательностей;
5. **Символ открытия кавычек** — определяет символ, использующийся для открытия кавычек в поле;
6. **Символ закрытия кавычек** — определяет символ, использующийся для закрытия кавычек в поле.

После того как вы настроили все необходимые параметры, нажмите **Продолжить**. Система проведет обновление парсинга в соответствии с настроенными параметрами.

Настройка параметров импорта

Для того чтобы настроить параметры импорта, нажмите **Параметры импорта** в левом нижнем углу окна импорта.

Параметры импорта

1 Вставить новый элемент ☒ Включено
Если данная функция активирована, будут созданы элементы, которые в данный момент не существуют.

2 Обновить существующие элементы ☐ Отключено
Если данная функция активирована, существующие на данный момент элементы перезаписываются.

3 Размер фрагмента API 100
Число элементов, импортируемых при каждом запросе API. При более высоких значениях на работу с большими файлами затрачивается больше памяти, но меньше времени.


Продолжить

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Вставить новый элемент** — при активации данного параметра все новые поля будут импортированы, при деактивации — пропущены;
2. **Обновить существующие элементы** — при активации данного параметра все существующие поля будут обновлены;
3. **Размер фрагмента API** — определяет число элементов, которые будут импортированы за 1 запрос API. Для объемных файлов рекомендуется уменьшать размер фрагмента API.

Импорт

Для того чтобы протестировать процесс импорта, нажмите **Пробный импорт**.



Система проведет анализ совокупности параметров, которые вы настроили на предыдущих шагах. При наличии ошибок, вам будут показаны причины этих ошибок с указанием строк, в которых эти ошибки были обнаружены.

Вы можете пропустить строки, в которых были обнаружены ошибки, чтобы завершить импорт, или отменить импорт и исправить ошибки. По окончании пробного импорта вам будет показана статистика с указанием количества созданных, обновленных, пропущенных и неудачных записей, а также общее количество записей. Также вы можете произвести импорт из этого окна, либо закрыть его.

Для того чтобы сразу импортировать пользователей, заполните параметры конфигурации и нажмите **Импорт**.



ID статьи: 2093

Последнее обновление: 19 янв., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 5

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Пользователи» -> Страница «Импорт»

<https://docs.axel.pro/entry/2093/>