

# Подключение AxelNAC к Microsoft Active Directory

---

После того как выполнена первоначальная настройка, необходимо подключить сервер AxelNAC к существующему контроллеру домена Microsoft Active Directory. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

**Шаг 1.** В веб-интерфейсе администрирования AxelNAC перейдите в раздел **Конфигурация → Политики и контроль доступа → Домены → Домены Active Directory** и нажмите кнопку **Новый домен**.

**Шаг 2.** Заполните обязательные поля. Для подключения сервера AxelNAC к домену потребуется указать имя пользователя и пароль члена группы администраторов домена.

Данный пользователь необходим только для подключения к контроллеру домена и после этого использоваться не будет.

**Шаг 3.** После ввода всей информации нажмите кнопку **Создать**. После этого, AxelNAC выполнит попытку автоматического подключения.

**Шаг 4.** После успешного присоединения к домену перейдите в раздел **Конфигурация → Политики и контроль доступа → Домены → Области**. Кликните на область с именем **DEFAULT**, после чего откроется окно редактирования. Перейдите во вкладку **NTLM-аутентификация** и в строке **Домен** выберите ваш домен Active Directory из выпадающего списка. Это позволит AxelNAC использовать только что созданную интеграцию с Active Directory в качестве области аутентификации по умолчанию.

**Шаг 5.** Выполните те же действия для области с именем **NULL**.

**Шаг 6.** Добавьте контроллер домена Microsoft Active Directory в качестве источника аутентификации в AxelNAC. Для этого в разделе **Конфигурация → Политики и контроль доступа → Источники аутентификации** нажмите кнопку **Новый внутренний источник** и выберите **Active Directory** из выпадающего списка.

**Шаг 7.** В открывшемся окне заполните все необходимые поля.

Для получения дополнительной информации о полях, относящихся к среде Active Directory, воспользуйтесь инструментами Active Directory Explorer (AD Explorer) или AdsiEdit.mmc с сервера Active Directory.

**Шаг 8.** В созданном новом источнике аутентификации добавьте правила аутентификации с именем **catchall** без каких-либо условий. Нажмите кнопку **Добавить действие** и укажите следующие параметры:

- **Роль** — по умолчанию;
- **Срок предоставления доступа** — 5 дней.

**Шаг 9.** Убедитесь, что вся введенная информация верна. Для этого нажмите кнопку **Тест** справа от поля **Пароль**. Если появится сообщение с текстом "Успешно проведена валидация с IP-адрес\_хоста", источник аутентификации Microsoft Active Directory настроен корректно.

**Шаг 10.** Сохраните новый источник аутентификации, нажав кнопку **Создать**.

---

ID статьи: 532

Последнее обновление: 11 июн., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 5

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.0.1 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Быстрый старт -> Настройка доменной авторизации и аутентификации -> Подключение AxelNAC к Microsoft Active Directory

<https://docs.axel.pro/entry/532/>