

Вкладка «Домены Active Directory»

На данной вкладке выполняется интеграция с доменами Active Directory, а также ее активация и отключение.

По умолчанию в таблице отображаются 4 столбца:

- **Идентификатор** — идентификатор домена;
- **Рабочая группа** — рабочая группа, которой принадлежит домен;
- **Кэширование NLTM** — включено ли NTLM-кэширование для данного домена: ☐ — выключено, ☐ — включено;
- **Присоединение к домену** — произошло ли подключение к данному домену.

Управление таблицей

Набор отображаемых столбцов в таблице может быть изменен, для этого нажмите на иконку ☐. В выпадающем списке нажмите на название столбца, наличие которого в таблице необходимо изменить.

По умолчанию на странице отображается 25 записей, однако вы можете выбрать отображение 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 записей на странице. Для этого нажмите на поле в правом верхнем углу списка и выберите в выпадающем списке необходимое количество для отображения.

Вы можете отсортировать таблицу по **Идентификатору**, **Рабочей группе**, **Кэшированию NLTM**, **Присоединению к домену** в порядке алфавитного возрастания или убывания с помощью иконки ☐. По умолчанию все записи в таблице отображаются в порядке алфавитного возрастания по **Идентификатору**.

Для переключения между страницами используйте блок в правом верхнем углу списка.

Настройка интеграции с доменом

Для того чтобы подключить новый домен, нажмите **Новый домен** в левом верхнем углу страницы. После этого откроется меню конфигурации нового домена.

Настройки

На данной вкладке можно указать настройки подключаемого домена.

В левом верхнем углу, справа от названия вкладки **Настройки**, отображается количество оставшихся обязательных для заполнения полей.

×

5

Кэширование NTLM

Примечание: Для параметра "Разрешить при регистрации" требуется, чтобы passthrough были активированы и настроены на разрешение DNS-имени домена и DNS-имени каждого контроллера домена (или *.dns-имени).. Пример: axelpro.local, *.axelpro.local

Отмена

1. **Идентификатор** — идентификатор домена, который будет отображаться в таблице со списком всех доменов. Задается при создании домена и не может быть изменен в дальнейшем;
2. **NetBios-имя** — NetBios-имя контроллера, к которому происходит подключение;
3. **DNS-имя домена** — DNS/FQDN-имя домена;
4. **Имя AxelNAC в домене** — имя, которое будет иметь учетная запись сервера в Active Directory. Используйте значение "%h" для автоматической подстановки имени хоста AxelNAC;
5. **Sticky DC** — предпочтительный контроллер домена для подключения. Если он не указан, то по умолчанию будет использоваться значение "*" для подключения к любому доступному контроллеру домена;
6. **Сервер(ы) Active Directory** — IP-адрес или DNS-имя сервера Active Directory;
7. **DNS-сервер(ы)** — IP-адрес(а) DNS-сервера(ов) для данного домена. Если их несколько, они должны быть указаны через запятую. Убедитесь, что указанный сервер имеет правильные DNS-записи для домена;
8. **Структурное подразделение (OU)** — поле для ввода определенной OU для учетной записи AxelNAC. Строка OU читается сверху вниз без RDN и ограничивается символом "/". (например: Computers/Servers/Unix). По умолчанию установлено значение **Computers**;

9. **Использовать только NTLMv2** — активация данного параметра позволит выполнять аутентификацию только через NTLMv2;
10. **Разрешить при регистрации** — если данный параметр активирован, устройство сможет обращаться к Active Directory из VLAN регистрации.

Для параметра **Разрешить при регистрации** требуется, чтобы passthrough были активированы и настроены на разрешение DNS-имени домена и DNS-имени каждого контроллера домена (или *.dns-имени). Пример: **axelpro.local**, ***.axelpro.local**.

Кэширование NTLM

На данной вкладке можно выполнить конфигурацию использования кэша внутри AxiINAC. Это уменьшит количество аутентификаций, требующих внешнего вызова NTLM-аутентификации.

В данном меню доступны следующие настройки:

- 1. **Кэширование NTLM** — включить NTLM-кэш для данного домена;
- 2. **Источник** — источник для подключения к серверу Active Directory для кэширования NTLM;
- 3. **Срок хранения записи в кэше в секундах** — время хранения записи в кэше в секундах.

Для того чтобы создать новый домен, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

Если при повторном присоединении к домену Active Directory указаны неверные учетные данные, система уведомит пользователя о неверных учетных данных и сообщит об успешном подключении к предыдущему домену.

Подключиться к домену AXELDEMO

✖

Не удалось подключиться к домену AXELDEMO

Текущее подключение к домену AXELDEMO активно.

Закреть

Повторить попытку

Поиск домена

Для того чтобы найти определенный домен, можно выполнить поиск по критериям: **идентификатор** или **рабочая группа**. Введите интересующий критерий в поле поиска и нажмите **Поиск**. Нажмите **Очистить**, чтобы сбросить критерии поиска.

Также можно выполнять поиск по нескольким критериям. Для этого нажмите на иконку лупы  справа от кнопки **Поиск**.

В меню расширенного поиска вы можете выбрать операторы **И** и **ИЛИ** и указать несколько критериев для поиска. Поиск можно вести по критериям:

- **Идентификатор** — поиск по идентификатору домена;
- **Рабочая группа** — поиск по рабочей группе, указанной в домене.

Также вам доступны следующие операторы:

- **равно;**
- **не равно;**
- **начинается с;**
- **заканчивается на;**
- **содержит.**

Для того чтобы изменить порядок выражений, нажмите и удерживайте иконку  и перетащите выражение. Для того чтобы удалить выражение, нажмите на иконку .

Вы можете сохранить и экспортировать существующий запрос, чтобы воспользоваться им позднее или импортировать уже существующий запрос. Все эти действия можно выбрать из выпадающего списка после нажатия на иконку .

Редактирование домена

Для того чтобы отредактировать домен, нажмите на строку в таблице с названием нужного домена. На открывшейся странице можно изменить все параметры домена, кроме его идентификатора.

Клонирование домена

Для того чтобы создать копию определенного домена, нажмите **Клонировать**. После этого вам будет предложено отредактировать скопированный домен.

Также в режиме редактирования домена вы можете в конце страницы нажать кнопку **Клонировать**.


Удаление домена

Для того чтобы удалить домен, нажмите **Удалить**. После этого подтвердите удаление.

Также в режиме редактирования домена вы можете в конце страницы нажать кнопку **Удалить**. После этого подтвердите удаление.

Групповые действия

Для того чтобы выполнить действия с несколькими доменами, отметьте необходимые домены. Чтобы выполнить действия со всеми доменами в списке, нажмите на селектор  в шапке таблицы.



На данный момент единственное доступное групповое действие в системе — **Экспорт в CSV**. При его выборе, файл в формате **.csv**, содержащий записи таблицы, попадает в менеджер загрузки вашего браузера.

ID статьи: 1901

Последнее обновление: 20 янв., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 5

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Политики и контроль доступа» -> Страница «Домены» -> Вкладка «Домены Active Directory»

<https://docs.axel.pro/entry/1901/>