

Конфигурация отправки данных во внешние SIEM-системы

Для того, чтобы настроить отправку журналов событий во внешнюю SIEM-систему, необходимо произвести интеграцию LogIQ с этой системой. Для этого выполните следующие действия:

Шаг 1. Подключитесь к серверу, на котором развернута Система и перейдите в директорию **[LogIQ]/services/saturn/**.

Шаг 2. Откройте файл **config.emv** и замените значения полей **MPSIEM_*_ID** на идентификаторы ваших событий.

Вы можете найти идентификаторы в разделе **Служебные события** в MP SIEM.

Шаг 3. При необходимости, включите фильтрацию на основании синхронизированных правил корреляции. Для этого поменяйте значение **MPSIEM_ENABLED** на **true**.

Шаг 4. Откройте конфигурационный файл пайплайна **output** (например, **saturn-pipeline/output_siem/_main.conf**) и отредактируйте его, указав следующие данные:

- **host:** укажите IP-адрес **MPSIEM-Server**;
- **user:** укажите логин учетной записи **rabbitmq**;
- **password:** укажите пароль учетной записи **rabbitmq**.

Ниже приведен пример содержимого конфигурационного файла:

```
output {  
    rabbitmq {  
        id => "output.siem"  
        host => "x.x.x.x"  
        user => "Login_rabbitmq_mpsiem"  
        password => "Password_rabbitmq_mpsiem"  
        exchange => "events"  
        exchange_type => "topic"  
        key => "normalizerq"  
        vhost => "siem"  
        batch_publish => true  
        batch_size => 200  
    }  
}
```

Шаг 3. После того, как вы внесли изменения в файл, перезапустите все службы LogIQ.

ID статьи: 1384

Последнее обновление: 23 дек., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 1

База знаний LogIQ -> Документация -> Система хранения и обработки данных «LogIQ». Версия 2.6.0 -> LogIQ. Руководство администратора -> Управление конфигурационными файлами -> Конфигурация отправки данных во внешние SIEM-системы
<https://docs.axel.pro/entry/1384/>