Установка с использованием XMLAPI

Создание роли SSO

Для того, чтобы создать роль SSO в МСЭ PaloAlto, необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1. В веб-интерфейсе МСЭ перейдите в раздел **Device → Admin Roles** и нажмите **+Add**.

Шаг 2. Создайте роль с именем **SSO_Role** и активируйте все параметры на вкладке XML API, подтвердите их нажатием кнопки **OK**.

Создание учетной записи в PAN-OS

После того, как роль создана, необходимо создать пользователя, который будет ассоциироваться с этой ролью. Для этого выполните следующие действия:

Шаг 1. Перейдите в раздел Device → Administrators и нажмите +Add.

Шаг 2. Во всплывающем окне заполните поля следующим образом:

- Name: xmluser;
- Authentication Profile: None;
- · Password: xmluser;
- Role: Role Based:
- Profile: SSO Role (профиль, созданный в предыдущей секции);
- Password Profile: None.

Получение XML-ключа

Для того, чтобы получить XML-ключ, перейдите по ссылке: https://@IP-AДPEC_BAШЕГО_MCЭ/api/?type=keygen&user=xmluser&password=xmluser.

В окне должно отобразиться:

- <response status="success">
- <result>
- <key>

LUFRPT1jeFV6SHd1QnJHaU55dnYvRlFNSkJNeTR6Uzg9TDgzNVlj0=

- </key>
- </result>
- </response>

Конфигурация SSO в AxelNAC

Для настройки интеграции с MCЭ PaloAlto, выполните следующие действия в веб-интерфейсе AxelNAC:

Шаг 1. Перейдите в раздел **Конфигурация** → **Интеграция** → **SSO через межсетевой экран (МСЭ)** , нажмите **Новый межсетевой экран** и в выпадающем списке выберите **PaloAlto**.

Шаг 2. В открывшемся окне заполните поля следующим образом:

- Имя хоста или IP-адрес: IP-адрес PaloAlto;
- Транспорт: HTTP;
- Секретная фраза или ключ: используйте ранее сгенерированный ключ;
- Порт для обслуживания: 443;
- Роли: выберите роли, для которых информация будет транслироваться в МСЭ.

Процесс верификации

Для проверки интеграции:

Шаг 1. Проверьте, что AxelNAC отправляет информацию при регистрации пользователя на портале. Если процесс прошел успешно, в базе данных PaloAlto появится запись.

Шаг 2. Подключитесь к МСЭ по протоколу SSH и выполните следующую команду:

show user ip-user-mapping all

В случае правильной конфигурации будет получен ответ:

admin@PA-VM> show user ip-user-mapping all IP Vsys From User IdleTimeout(s) MaxTimeout(s)

192.168.100.10 vsys1 XMLAPI domain\user1 Never

Установка с использованием syslog

Данный режим установки не рекомендуется, если SSO не используется для ознакомительного доступа. AxelNAC будет использовать легко поддающиеся подделке UDP-пакеты для связи с MCЭ PaloAlto. Если же требуется шифрование и проверка происхождения сообщений SSO, используйте XML API.

Создание фильтра

Шаг 1. Создайте фильтр для синтаксического анализа строки SSO, которую будет отправлять AxeINAC. Это можно сделать в разделе User Identification → User Mapping → Syslog Filters :

• Syslog Parse File: ANAC;

• Type: Field Identifier;

• Event String: Group <axelnac>;

• Username Prefix: User <; • Username Delimiter: >;

Addres Prefix: Address <;

• Address Delimiter: >

War 2. Настройте фильтр для использования в приемнике syslog на Palo Alto. Для этого перейдите в раздел User **Identification** → **User Mapping** и настройте отправителя syslog:

Name: anac.acme.com:

Enabled: Да;

• Type: Syslog Sender; Connection Type: UDP;

• Filter: укажите фильтр, созданный в предыдущем шаге.

Конфигурация SSO в AxelNAC

Для настройки интеграции с MCЭ PaloAlto, выполните следующие действия в веб-интерфейсе AxelNAC:

Шаг 1. Перейдите в раздел Конфигурация → Интеграция → SSO через межсетевой экран (МСЭ), нажмите Новый межсетевой экран и в выпадающем списке выберите PaloAlto.

Шаг 2. В открывшемся окне заполните поля следующим образом:

• Имя хоста или IP-адрес: IP-адрес PaloAlto;

Транспорт: Syslog;

• Роли: выберите роли, для которых информация будет транслироваться в МСЭ.

Процесс верификации

Для проверки интеграции:

Шаг 1. Проверьте, что AxelNAC отправляет информацию при регистрации пользователя на портале. Если процесс прошел успешно, в базе данных PaloAlto появится запись.

Шаг 2. Подключитесь к МСЭ по протоколу SSH и выполните следующую команду:

show user ip-user-mapping all

В случае правильной конфигурации будет получен ответ:

admin@PA-VM> show user ip-user-mapping all IP Vsys From User IdleTimeout(s)

MaxTimeout(s)

192.168.100.10 vsys1 syslog domain\user1 Never

Never

Если процесс не работает и выдается ошибка Usage: Socket::inet ntoa(ip address sv), убедитесь, что имя хоста сервера AxelNAC правильно разрешено на самом сервере. Если это не так, убедитесь, что файл hosts или DNS-сервер настроены корректно.

ID статьи: 86

Последнее обновление: 24 июл., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 1.0.0 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Реализация SSO через межсетевой экран (МСЭ) -> МСЭ PaloAlto https://docs.axel.pro/entry/86/