


# AdminProxy

В данной статье описано, как настроить источник аутентификации, использующий прокси-серверы для делегирования проверки учетных данных внешним административным системам. При таком методе аутентификации запрос пользователя перенаправляется через указанные прокси-серверы, где происходит проверка данных в соответствии с заданными административными правилами.

Данный источник аутентификации используется только для выдачи уровня доступа администраторам AxelNAC.

## Создание нового источника аутентификации AdminProxy

Для того чтобы создать новый источник аутентификации AdminProxy, нажмите **Новый дополнительный источник** в левом верхнем углу таблицы. После этого откроется меню конфигурации нового источника.



В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя источника аутентификации, которое будет отображаться в таблице со списком всех источников аутентификации. Задается при создании источника и не может быть изменено в дальнейшем;
- Описание** — описание источника аутентификации, которое будет отображаться в таблице со списком всех источников аутентификации;
- Адреса прокси-серверов** — список IP-адресов прокси-серверов, разделенный запятой;
- Заголовок для пользователя** — заголовок, который используется для идентификации пользователя в запросах к прокси-серверу;
- Заголовок группы** — заголовок, который указывает, к какой группе принадлежит пользователь, или роли, которая будет присвоена в системе;
- Правила администрирования** — набор условий, использующиеся для управления доступом администратора к системе на основе различных критериев. Позволяют настроить уровни доступа пользователей в зависимости от ролей, источников аутентификации и других параметров. Нажмите **Добавить правило**, чтобы добавить правило администрирования. Заполните следующие поля:
  - Статус** — активно ли правило;
  - Имя** — имя правила;
  - Описание** — описание правила;
  - Оператор** — принцип проверки условий. Значение **ALL** указывает, что должны быть выполнены все перечисленные условия. Значение **ANY** указывает, что должно быть выполнено хотя бы одно правило;
  - Условия** — набор критериев, используемых для проверки клиента. Количество условий неограниченно и может изменяться с помощью нажатия на иконки . Каждое условие состоит из следующих элементов:
    - Атрибут** — параметр, который будет проверяться;
    - Оператор** — тип сравнения или проверки;
    - Значение** — ожидаемое значение атрибута для выполнения условия.
  - Действия** — определяют, что произойдет после успешного выполнения условия правила. Количество действий

неограниченно и может изменяться с помощью нажатия на иконки . Каждое действие состоит из следующих элементов:

- **Тип** — вид результата. Возможные значения:
  - **Уровень доступа.**
  - **Значение** — значение, соответствующее указанному типу.

Для того чтобы создать новый источник, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

---

ID статьи: 258

Последнее обновление: 29 мая, 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 16

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 1.0.0 -> AxeINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Политики и контроль доступа» -> Страница «Источники аутентификации» -> Вкладка «Дополнительные источники» -> AdminProxy

<https://docs.axel.pro/entry/258/>