


# Authorization

В данной статье описано, как настроить источник аутентификации, использующий систему авторизации для проверки прав доступа пользователей. Этот метод позволяет осуществлять проверку прав и уровней доступа пользователя на основе предварительно определенных ролей и разрешений в системе.





## Создание нового источника аутентификации Authorization

Для того чтобы создать новый источник аутентификации Authorization, нажмите **Новый внутренний источник** в левом верхнем углу таблицы. После этого откроется меню конфигурации нового источника.



В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя** — имя источника аутентификации, которое будет отображаться в таблице со списком всех источников аутентификации. Задается при создании источника и не может быть изменено в дальнейшем;
2. **Описание** — описание источника аутентификации, которое будет отображаться в таблице со списком всех источников аутентификации;
3. **Связанные области** — области, которые будут связаны с данным источником (для портальной/администраторской пост-аутентификации GUI/RADIUS, но не для проксирования FreeRADIUS);
4. **Правила аутентификации** — набор условий, определяющих, каким образом клиент или устройство должно быть проверено перед предоставлением доступа к сети. Нажмите **Добавить правило**, чтобы добавить правило аутентификации. Заполните следующие поля:
  - **Статус** — активно ли правило;
  - **Имя** — имя правила;
  - **Описание** — описание правила;
  - **Оператор** — принцип проверки условий. Значение **ALL** указывает, что должны быть выполнены все перечисленные условия. Значение **ANY** указывает, что должно быть выполнено хотя бы одно правило;
  - **Условия** — набор критериев, используемых для проверки клиента. Количество условий неограниченно и может изменяться с помощью нажатия на иконки **+** **-**. Каждое условие состоит из следующих элементов:
    - **Атрибут** — параметр, который будет проверяться;
    - **Оператор** — тип сравнения или проверки;
    - **Значение** — ожидаемое значение атрибута для выполнения условия.
  - **Действия** — определяют, что произойдет после успешного выполнения условия правила. Количество действий неограниченно и может изменяться с помощью нажатия на иконки **+** **-**. Каждое действие состоит из следующих элементов:
    - **Тип** — вид результата. Возможные значения:
      - **Роль**;
      - **Период доступа без реавторизации**;
      - **Дата снятия с регистрации**;
      - **Баланс времени**;
      - **Баланс трафика**;
      - **Роль из источника**;
      - **Инициировать RADIUS MFA**;
      - **Инициировать портальную MFA**.
    - **Значение** — значение, соответствующее указанному типу.
5. **Правила администрирования** — набор условий, используемые для управления доступом администратора к системе на основе различных критериев. Позволяют настроить уровни доступа пользователей в зависимости от ролей, источников аутентификации и других параметров. Нажмите **Добавить правило**, чтобы добавить правило администрирования. Заполните следующие поля:
  - **Статус** — активно ли правило;
  - **Имя** — имя правила;

- **Описание** — описание правила;
- **Оператор** — принцип проверки условий. Значение **ALL** указывает, что должны быть выполнены все перечисленные условия. Значение **ANY** указывает, что должно быть выполнено хотя бы одно правило;
- **Условия** — набор критериев, используемых для проверки клиента. Количество условий неограниченно и может изменяться с помощью нажатия на иконки  . Каждое условие состоит из следующих элементов:
  - **Атрибут** — параметр, который будет проверяться;
  - **Оператор** — тип сравнения или проверки;
  - **Значение** — ожидаемое значение атрибута для выполнения условия.
- **Действия** — определяют, что произойдет после успешного выполнения условия правила. Количество действий неограниченно и может изменяться с помощью нажатия на иконки  . Каждое действие состоит из следующих элементов:
  - **Тип** — вид результата. Возможные значения:
    - **Уровень доступа.**
  - **Значение** — значение, соответствующее указанному типу.

Для того чтобы создать новый источник, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

---

ID статьи: 1060

Последнее обновление: 8 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.1.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Политики и контроль доступа» -> Страница «Источники аутентификации» -> Вкладка «Внутренние источники» -> Authorization

<https://docs.axel.pro/entry/1060/>