

# E-mail

**E-mail** — модуль аутентификации, при котором пользователь подтверждает адрес электронной почты для получения доступа. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

## Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **E-mail**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **E-mail**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

**Новый порталный модуль** Authentication::Email

**1** Имя  ⓘ  
Требуется указать Имя.

**2** Описание  ⓘ  
Требуется указать Описание.  
Описание, которое будет отображаться пользователям

**3** Поле PID  ⓘ  
Данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID.

**4** Источник аутентификации   
Источник, который будет использоваться в модуле. Если не указан источник, используются все источники указанные в профиле подключения.

**5** Обязательные поля   
Дополнительные поля, которые должны быть обязательными при регистрации

**6** Сохраняемые поля   
Данные поля будут сохранены в процессе регистрации

**7** Требовать AUP  Требовать от пользователя принятия AUP

**8** Шаблон AUP   
Шаблон для политики допустимого использования

**9** Шаблон регистрации   
Шаблон, используемый для регистрации

**10** Действия   
Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

**Создать** **Сбросить** **Отмена**

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования модуля;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Поле PID** — данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID;
- Источник аутентификации** — источник, который будет использоваться в модуле. Оставьте поле пустым, чтобы использовались все источники, указанные в профиле подключения;
- Обязательные поля** — поля, которые будут показаны на Captive-портале для обязательного заполнения при регистрации;
- Сохраняемые поля** — поля, значения которых сохраняются и могут быть использованы в следующих модулях цепочки. Повторный ввод этих данных не потребуется;
- Требовать AUP** — при активации данного параметра пользователю необходимо принять условия политики допустимого использования (AUP) до продолжения регистрации или аутентификации;

8. **Шаблон AUP** — имя шаблона, используемого для отображения текста политики допустимого использования (AUP) на Captive-портале. Определяет внешний вид и содержание соответствующего соглашения;
9. **Шаблон регистрации** — шаблон, используемый для регистрации;
10. **Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

---

ID статьи: 494

Последнее обновление: 2 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 11

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 1.0.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Модули портала -> Аутентификация -> E-mail

<https://docs.axel.pro/entry/494/>