

# Экспорт и импорт в AxeINAC

---

В AxeINAC реализована поддержка резервного копирования конфигурации, узлов, пользователей, событий безопасности, механизмов фильтрации и механизмов сканирования.

## Импорт/экспорт конфигурации

### Экспорт конфигурации из AxeINAC

Для того, чтобы экспортировать настройки из AxeINAC, выполните следующие действия:

**Шаг 1.** В веб-интерфейсе AxeINAC нажмите на имя пользователя в правом верхнем углу и выберите **Настройки** из выпадающего списка.

**Шаг 2.** В блоке **Настройки** выберите поля, которые вы хотите экспортировать и нажмите **Экспортировать выбранное**.

После этого, выбранные настройки будут экспортированы в CSV-файл.

### Импорт конфигурации в AxeINAC

Для того, чтобы импортировать настройки из AxeINAC, выполните следующие действия:

**Шаг 1.** В веб-интерфейсе AxeINAC нажмите на имя пользователя в правом верхнем углу и выберите **Настройки** из выпадающего списка.

**Шаг 2.** В блоке **Настройки** выберите поля, нажмите **Импорт** и вставьте данные из CSV-файла которые вы хотите экспортировать.

После этого, настройки будут импортированы в AxeINAC.

## Импорт/экспорт узлов и пользователей

### Экспорт узлов/пользователей из AxeINAC

Для того, чтобы экспортировать список узлов или пользователей из AxeINAC, выполните следующие действия:

**Шаг 1.** Перейдите в соответствующий раздел веб-интерфейса AxeINAC и выберите пользователей/узлы, которые вы хотите экспортировать, поставив галочки слева от их имени.

**Шаг 2.** Нажмите на функциональную кнопку массового действия в левом нижнем углу списка и выберите значение **Экспорт в CSV**.

После этого браузер предложит выбрать место для сохранения CSV-файла на вашем компьютере.

### Импорт узлов/пользователей в AxeINAC

Для того, чтобы импортировать список узлов или пользователей в AxeINAC, выполните следующие действия:

**Шаг 1.** Перейдите на страницу **Импорт** в разделе **Узлы** или **Пользователи** из левого меню навигации веб-интерфейса AxeINAC.

**Шаг 2.** Нажмите **Открыть CSV-файл** и выберите файл, который вы хотите импортировать.

**Шаг 3.** Настройте параметры импорта и нажмите **Импорт**.

Подробный процесс настройки импорта приведен в статье [Настройки импорта узлов/пользователей](#).

После этого новые пользователи/узлы будут добавлены в базу данных AxeINAC.

## Экспорт событий безопасности, механизмов фильтрации и механизмов сканирования

Для того, чтобы экспортировать список событий безопасности, механизмов фильтрации и механизмов сканирования из AxeINAC, выполните следующие действия:

**Шаг 1.** Перейдите в соответствующий раздел веб-интерфейса AxeINAC и выберите события безопасности/механизмы фильтрации/механизмы сканирования, которые вы хотите экспортировать, поставив галочки слева от их имени.

**Шаг 2.** Нажмите на функциональную кнопку массового действия в левом нижнем углу списка и выберите значение **Экспорт в CSV**.

После этого браузер предложит выбрать место для сохранения CSV-файла на вашем компьютере.

---

ID статьи: 637

Последнее обновление: 9 авг., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 5

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.0.1 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Экспорт/Импорт в AxelNAC -> Экспорт и импорт в AxelNAC

<https://docs.axel.pro/entry/637/>