

Email — модуль аутентификации, при котором пользователь подтверждает адрес электронной почты для получения доступа. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Email**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **Email**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталный модуль Authentication::Email

1

Имя

Требуется указать Имя.

2

Описание

Требуется указать Описание.

Описание, которое будет отображаться пользователям

3

Поле PID

email

Данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID.

4

Источник аутентификации

Источник, который будет использоваться в модуле. Если не указан источник, используются все источники указанные в профиле подключения.

5

Обязательные поля

Дополнительные поля, которые должны быть обязательными при регистрации

6

Сохраняемые поля

Данные поля будут сохранены в процессе регистрации

7

Требовать AUP

☒

Требовать от пользователя принятия AUP

8

Шаблон AUP

aup_text.html

Шаблон для политики допустимого использования

9

Шаблон регистрации

signin.html

Шаблон, используемый для регистрации

10

Действия

Add Action

Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования модуля;
2. **Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
3. **Поле PID** — данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID;
4. **Источник аутентификации** — источник, который будет использоваться в модуле. Оставьте поле пустым, чтобы использовались все источники, указанные в профиле подключения;
5. **Обязательные поля** — поля, которые будут показаны на Captive-портале для обязательного заполнения при регистрации;
6. **Сохраняемые поля** — поля, значения которых сохраняются и могут быть использованы в следующих модулях цепочки. Повторный ввод этих данных не потребуется;
7. **Требовать AUP** — при активации данного параметра пользователю необходимо принять условия политики допустимого использования (AUP) до продолжения регистрации или аутентификации;

8. **Шаблон AUP** — имя шаблона, используемого для отображения текста политики допустимого использования (AUP) на Captive-портале. Определяет внешний вид и содержание соответствующего соглашения;
9. **Шаблон регистрации** — шаблон, используемый для регистрации;
10. **Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

ID статьи: 2004

Последнее обновление: 19 янв., 2026

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 4

База знаний AxelNAS -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAS». Версия 2.2.0 -> AxelNAS. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Аутентификация -> Email

<https://docs.axel.pro/entry/2004/>