

HTTP

В данной статье описано, как настроить источник аутентификации через HTTP для обеспечения безопасного доступа к ресурсам. Этот метод аутентификации позволяет верифицировать пользователей на основе их учетных данных, передаваемых через HTTP-запросы и аутентифицировать пользователя по внешнему API.

Создание нового источника аутентификации HTTP

Для того чтобы создать новый источник аутентификации HTTP, нажмите **Новый внутренний источник** в левом верхнем углу таблицы. После этого откроется меню конфигурации нового источника.



В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя источника аутентификации, которое будет отображаться в таблице со списком всех источников аутентификации. Задается при создании источника и не может быть изменено в дальнейшем;
- Описание** — описание источника аутентификации, которое будет отображаться в таблице со списком всех источников аутентификации;
- Путь к файлу** — в случае использования файлов для хранения учетных данных, укажите местоположение файла, содержащего необходимую информацию для аутентификации;
- Имя пользователя API (базовая авторизация)** — имя, используемое для доступа к API и проведения базовой авторизации через HTTP;
- Пароль API (базовая авторизация)** — пароль, соответствующий имени пользователя, который используется для базовой авторизации при взаимодействии с API;
- URL аутентификации** — адрес, по которому отправляется запрос для аутентификации пользователя. Перед URL всегда ставится косая черта "/";
- URL авторизации** — адрес, используемый для получения токена или другого средства авторизации после успешной аутентификации. Перед URL всегда ставится косая черта "/";
- Связанные области** — области, которые будут связаны с данным источником.

Для того чтобы создать новый источник, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

ID статьи: 693

Последнее обновление: 8 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.0.1 -> AxeINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Политики и контроль доступа» -> Страница «Источники аутентификации» -> Вкладка «Внутренние источники» -> HTTP

<https://docs.axel.pro/entry/693/>