

# Настройка AxeINAC с помощью веб-конфигуратора

---

Откройте конфигуратор AxeINAC — доступ к нему можно получить по адресу [https://IP-адрес\\_AxeINAC:1443](https://IP-адрес_AxeINAC:1443). Если IP-адрес неизвестен, выполните команду `ip a` в командной строке Linux.

Для первоначальной настройки AxeINAC в веб-конфигураторе выполните последовательно следующие действия:

**Шаг 1.** Настройка сети — убедитесь, что определен только один интерфейс с типом Management. С этим сетевым интерфейсом будет взаимодействовать коммутатор доступа Cisco 2960. Между интерфейсом управления AxeINAC и Cisco 2960 должна обеспечиваться сетевая связность. Чтобы установить для интерфейса тип Management, кликните по логическому имени и выберите тип интерфейса.

**Шаг 2.** Настройка AxeINAC — укажите информацию для создания базы данных AxeINAC, а также укажите доменное имя, имя хоста и другую необходимую информацию. Обязательно укажите имя пользователя и пароль администратора AxeINAC, которые будут использоваться.

**Шаг 3.** Убедитесь, что все поля на этом шаге были автоматически заполнены. Если этого не произошло, обратитесь в службу технической поддержки.

**Шаг 4.** Подтверждение — сохраните пароли в надежном месте и запустите AxeINAC.

После запуска всех служб произойдет автоматический переход к веб-интерфейсу администрирования AxeINAC (расположен по адресу [https://IP-адрес\\_AxeINAC:1443/](https://IP-адрес_AxeINAC:1443/)). Откройте эту ссылку и войдите в систему используя имя пользователя и пароль, которые вы установили в **шаге 2**.

---

ID статьи: 530

Последнее обновление: 19 авг., 2025

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 8

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.0.1 -> AxeINAC. Руководство администратора -> Быстрый старт -> Начало работы -> Настройка AxeINAC с помощью веб-конфигуратора

<https://docs.axel.pro/entry/530/>