
В данной статье описана настройка интеграции с внешним LDAP-сервером.

## Настройка интеграции

Для настройки LDAP-соединения, перейдите на страницу **Настройки** → **Интеграции** → **LDAP** и нажмите **Изменить**.



При нажатии будет открыта страница конфигурации LDAP-соединения с полями ввода данных:


- Протокол тип LDAP-соединения. Может принимать значения LDAP и LDAPS.
- **Название** отображаемое имя LDAP-соединения;
- LDAP-хост IP-адрес для подключения к домену;
- Порт порт для подключения к домену;
- Использовать TLS (StartTLS) при активации данного параметра Система будет использовать соединение защищенное TLS (параметр доступен только для типа LDAP);
- Пароль пароль от учетной записи для подключения к домену;
- **Base DN** объект каталога, начиная с которого производится поиск пользователя;
- Search attribute основной атрибут ссылки, содержащий имя пользователя;
- **Bind DN** последовательность учетных данных, используемых для подключения к удаленному LDAP-серверу, разделенная запятыми (например, **CN=LogIQADSync,OU=LogIQ,DC=axeIdemo,DC=pro**).
- При выборе типа соединения **LDAPS** или при использовании TLS необходимо установить SSL-сертификат для проверки соответствия на виртуальную машину, на которой развернута Система;
- Пользователь, указываемый в поле Bind DN должен обладать правами на просмотр домена.

После того, как вы заполнили все поля, вы можете протестировать настроенное соединение, нажав **Тест соединения** в правом нижнем углу страницы. При успешном соединении будет показано уведомление **Подключение установлено**.

Для того, чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку **Сохранить** в левом нижнем углу страницы. Для отмены изменений нажмите **Отменить**.

## Тестирование соединения

В случае, если вы хотите проверить работу ранее работающего LDAP-соединения, нажмите **Тест соединения** в нижней части страницы.



При успешном соединении будет показано уведомление Подключение установлено.

ID статьи: 1248

Последнее обновление: 15 авг., 2025

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 6

База знаний LogIQ -> Документация -> Система хранения и обработки данных «LogIQ». Версия 2.5.0 -> LogIQ. Руководство администратора -> Внешние интеграции -> Настройка LDAP

https://docs.axel.pro/entry/1248/