

# Настройка LDAP

В данной статье описана настройка интеграции с внешним LDAP-сервером.

## Настройка интеграции

Для настройки LDAP-соединения, перейдите на страницу **Настройки → Интеграции → LDAP** и нажмите **Изменить**.

### Изменение LDAP

Протокол  LDAP  LDAPS

Название

LDAP хост

Порт   Использовать TLS (StartTLS)

Пароль  

Base DN

Search attribute

Bind DN

**Сохранить** **Отменить** **Тест соединения**

При нажатии будет открыта страница конфигурации LDAP-соединения с полями ввода данных:

- **Протокол** — тип LDAP-соединения. Может принимать значения **LDAP** и **LDAPS**.
- **Название** — отображаемое имя LDAP-соединения;
- **LDAP-хост** — IP-адрес для подключения к домену;
- **Порт** — порт для подключения к домену;
- **Использовать TLS (StartTLS)** — при активации данного параметра Система будет использовать соединение защищенное TLS (параметр доступен только для типа **LDAP**);
- **Пароль** — пароль от учетной записи для подключения к домену;
- **Base DN** — объект каталога, начиная с которого производится поиск пользователя;
- **Search attribute** — основной атрибут ссылки, содержащий имя пользователя;
- **Bind DN** — последовательность учетных данных, используемых для подключения к удаленному LDAP-серверу, разделенная запятыми (например, **CN=LogIQADSync,OU=LogIQ,DC=axeldemo,DC=pro**).


- При выборе типа соединения **LDAPS** или при использовании TLS необходимо установить SSL-сертификат для проверки соответствия на виртуальную машину, на которой развернута Система;
- Пользователь, указываемый в поле **Bind DN** должен обладать правами на просмотр домена.

После того, как вы заполнили все поля, вы можете протестировать настроенное соединение, нажав **Тест соединения** в правом нижнем углу страницы. При успешном соединении будет показано уведомление **Подключение установлено**.

Для того, чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку **Сохранить** в левом нижнем углу страницы. Для отмены изменений нажмите **Отменить**.

## Тестирование соединения

В случае, если вы хотите проверить работу ранее работающего LDAP-соединения, нажмите **Тест соединения** в нижней части страницы.



При успешном соединении будет показано уведомление **Подключение установлено.**

---

ID статьи: 1379

Последнее обновление: 15 авг., 2025

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 1

База знаний LogIQ -> Документация -> Система хранения и обработки данных «LogIQ». Версия 2.6.0 -> LogIQ. Руководство администратора -> Внешние интеграции -> Настройка LDAP

<https://docs.axel.pro/entry/1379/>