

Настройка LDAP

В данной статье описана настройка интеграции с внешним LDAP-сервером.

Настройка интеграции

Для настройки LDAP-соединения, перейдите на страницу **Настройки → Интеграции → LDAP** и нажмите **Изменить**.

Изменение LDAP

Протокол: LDAP LDAPS

Название: LDAP

LDAP хост: 141.201.211.35

Порт: 389 Использовать TLS (StartTLS)

Пароль:

Base DN: dc=presaleinfra,dc=org

Search attribute: CN,samaccountname

Bind DN: CN=Администратор,CN=Users,DC=presaleinfra,DC=c

[Сохранить](#) [Отменить](#) [Тест соединения](#)

При нажатии будет открыта страница конфигурации LDAP-соединения с полями ввода данных:

- **Протокол** — тип LDAP-соединения. Может принимать значения **LDAP** и **LDAPS**.
- **Название** — отображаемое имя LDAP-соединения;
- **LDAP-хост** — IP-адрес для подключения к домену;
- **Порт** — порт для подключения к домену;
- **Использовать TLS (StartTLS)** — при активации данного параметра Система будет использовать соединение защищенное TLS (параметр доступен только для типа **LDAP**);
- **Пароль** — пароль от учетной записи для подключения к домену;
- **Base DN** — объект каталога, начиная с которого производится поиск пользователя;
- **Search attribute** — основной атрибут ссылки, содержащий имя пользователя;
- **Bind DN** — последовательность учетных данных, используемых для подключения к удаленному LDAP-серверу, разделенная запятыми (например, **CN=LogIQADSync,OU=LogIQ,DC=axeldemo,DC=pro**).


- При выборе типа соединения **LDAPS** или при использовании TLS необходимо установить SSL-сертификат для проверки соответствия на виртуальную машину, на которой развернута Система;
- Пользователь, указываемый в поле **Bind DN** должен обладать правами на просмотр домена.

После того, как вы заполнили все поля, вы можете протестировать настроенное соединение, нажав **Тест соединения** в правом нижнем углу страницы. При успешном соединении будет показано уведомление **Подключение установлено**.

Для того чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку **Сохранить** в левом нижнем углу страницы. Для отмены изменений нажмите **Отменить**.

Тестирование соединения

В случае, если вы хотите проверить работу ранее работающего LDAP-соединения, нажмите **Тест соединения** в нижней части страницы.



Search attribute: cn,samaccountname

Bind DN: CN=LogIQADSync,OU=LogIQ,OU=Tech_accounts,DC

Изменить

Тест соединения

A

При успешном соединении будет показано уведомление **Подключение установлено**.

ID статьи: 1574

Последнее обновление: 3 апр., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 1

База знаний Логикор -> Документация -> Система хранения и обработки данных «Логикор». Версия 2.7.0 -> Логикор.

Руководство администратора -> Внешние интеграции -> Настройка LDAP

<https://docs.axel.pro/entry/1574/>