

Настройка основных параметров

Для того чтобы добавить новый механизм сканирования в AxelINAC, выполните следующие действия:

Шаг 1. В разделе **Конфигурация** → **Соответствие** → **Сканеры** нажмите **Новый механизм сканирования** и выберите **AxelINAC** в выпадающем списке.

Шаг 2. Заполните следующие параметры на открывшейся вкладке **Основные настройки**:

Новый механизм сканирования AxelINAC

Основные настройки ¹ WinRS SSH

1 **Имя** ⓘ
Требуется указать Имя.

2 **Сканировать до регистрации** Отключено
Если эта опция включена, система будет сканировать хост перед регистрацией.

3 **Сканирование во время регистрации** Включено
Если эта опция включена, система будет сканировать хост после завершения регистрации.

4 **Сканировать после регистрации** Отключено
Если эта опция включена, система будет сканировать хост после попадания в рабочий VLAN.

Фильтры

5 **Роли** ▼
Изменения коснутся узлов с выбранными ролями.

1. **Имя** — имя механизма сканирования;
2. **Сканировать до регистрации** — запуск сканирования при появлении устройства в регистрационной VLAN;
3. **Сканирование во время регистрации** — запуск сканирования сразу после регистрации на Captive-портале;
4. **Сканирование после регистрации** — запуск сканирования в продуктивной сети (**pfdhcpListener** должен принимать продуктивный dhcp-трафик);
5. **Роли** — список ролей узлов, для которых будет применен механизм сканирования.

- Для успешного подключения к сканируемому устройству, необходимо создать на нем локальную учетную запись с правами администратора.
- По умолчанию время ожидания ответа на каждый из запросов, отправляемых сканером AxелINAC при сканировании, имеет значение в 300 секунд.

Перейдите к статьям о конфигурации протоколов [WinRS](#) и [SSH](#), чтобы их настроить. Для использования обоих механизмов сканирования рекомендуется создать два отдельных профиля подключения, каждый из которых будет принадлежать одному из механизмов сканирования.

ID статьи: 1414

Последнее обновление: 20 февр., 2026

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 14

База знаний AxелINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxелINAC». Версия 2.1.0 -> AxелINAC. Руководство администратора -> Конфигурация сканеров соответствия -> Конфигурация сканеров соответствия в AxелINAC -> Добавление механизма сканирования -> Настройка основных параметров

<https://docs.axel.pro/entry/1414/>