

Настройка SMTP

В данной статье описана настройка интеграции с внешним почтовым сервером.

Настройка интеграции

Для настройки LDAP-соединения, перейдите на страницу **Настройки → Интеграции → SMTP** и нажмите **Изменить**.

Изменение SMTP

Протокол	SMTP  SMTPS
Название	SMTP-Post 
SMTP хост	mailhog 
Порт	1025 
Логин	username 
Пароль	  
Адрес отправителя	info@mail.ru 

Сохранить

Отменить

Тест соединения

При нажатии будет открыта страница настройки интеграции с почтовым сервером с полями ввода данных:

- **Протокол** — протокол для SMTP-сервера. Может принимать значения **SMTP** и **SMTPS**.
- **Название** — отображаемое имя SMTP-сервера;
- **SMTP-хост** — IP-адрес для подключения к почтовому серверу;
- **Порт** — порт для подключения к почтовому серверу;
- **Логин** — имя пользователя для подключения к почтовому серверу;
- **Пароль** — пароль для подключения к почтовому серверу;
- **Адрес отправителя** — адрес электронной почты, с которого будут отправляться сообщения.

При выборе типа соединения SMTPS необходимо установить SSL-сертификат для проверки соответствия на виртуальную машину, на которой развернута Система.

После того, как вы заполнили все поля, вы можете протестировать настроенное соединение, нажав **Тест соединения** в правом нижнем углу страницы. При успешном соединении будет показано уведомление **Подключение установлено**.

Для того, чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку **Сохранить** в левом нижнем углу страницы. Для отмены изменений нажмите **Отменить**.

Тестирование соединения

В случае, если вы хотите проверить работу ранее работающей интеграции с SMTP-сервером, нажмите **Тест соединения** в нижней части страницы.

Пароль	
Адрес отправителя	test@mail.ru
Изменить	Тест соединения



При успешном соединении будет показано уведомление **Подключение установлено**.

ID статьи: 1249

Последнее обновление: 19 авг., 2025

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 5

База знаний LogIQ -> Документация -> Система хранения и обработки данных «LogIQ». Версия 2.5.0 -> LogIQ. Руководство администратора -> Внешние интеграции -> Настройка SMTP

<https://docs.axel.pro/entry/1249/>