

# Настройка SMTP

В данной статье описана настройка интеграции с внешним почтовым сервером.

## Настройка интеграции

Для настройки LDAP-соединения, перейдите на страницу **Настройки → Интеграции → SMTP** и нажмите **Изменить**.

### Изменение SMTP

Протокол	<input type="radio"/> SMTP <input checked="" type="radio"/> SMTPS
Название	<input type="text" value="SMTP-Post"/>
SMTP хост	<input type="text" value="mailhog"/>
Порт	<input type="text" value="1025"/>
Логин	<input type="text" value="username"/>
Пароль	<input type="password" value="....."/>
Адрес отправителя	<input type="text" value="info@mail.ru"/>

[Тест соединения](#)

При нажатии будет открыта страница настройки интеграции с почтовым сервером с полями ввода данных:

- **Протокол** — протокол для SMTP-сервера. Может принимать значения **SMTP** и **SMTPS**.
- **Название** — отображаемое имя SMTP-сервера;
- **SMTP-хост** — IP-адрес для подключения к почтовому серверу;
- **Порт** — порт для подключения к почтовому серверу;
- **Логин** — имя пользователя для подключения к почтовому серверу;
- **Пароль** — пароль для подключения к почтовому серверу;
- **Адрес отправителя** — адрес электронной почты, с которого будут отправляться сообщения.

При выборе типа соединения SMTPS необходимо установить SSL-сертификат для проверки соответствия на виртуальную машину, на которой развернута Система.


После того, как вы заполнили все поля, вы можете протестировать настроенное соединение, нажав **Тест соединения** в правом нижнем углу страницы. При успешном соединении будет показано уведомление **Подключение установлено**.

Для того чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку **Сохранить** в левом нижнем углу страницы. Для отмены изменений нажмите **Отменить**.

## Тестирование соединения

В случае, если вы хотите проверить работу ранее работающей интеграции с SMTP-сервером, нажмите **Тест соединения** в нижней части страницы.

Пароль	.....
Адрес отправителя	test@mail.ru
<input type="button" value="Изменить"/>	<input type="button" value="Тест соединения"/>



При успешном соединении будет показано уведомление **Подключение установлено**.

---

ID статьи: 1573

Последнее обновление: 3 апр., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 1

База знаний Логикор -> Документация -> Система хранения и обработки данных «Логикор». Версия 2.7.0 -> Логикор.

Руководство администратора -> Внешние интеграции -> Настройка SMTP

<https://docs.axel.pro/entry/1573/>