

Настройки импорта узлов/пользователей

В данной статье описан процесс конфигурации импорта узлов или пользователей в AxelNAC.

Общие сведения

После того, как вы выбрали CSV-файл для импорта, в веб-интерфейсе AxelNAC откроется окно импорта. В данном окне вы можете выполнить следующие действия:

- Настроить параметры парсинга полей из CSV-файла;
- Сопоставить поля из CSV-файла с полями в базе данных AxelNAC;
- Настроить дополнительные настройки пользователя (только для импорта пользователей);
- Настроить общие параметры импорта;
- Произвести пробный импорт для проверки настроек.

Настройка параметров парсинга полей

Для того, чтобы настроить параметры парсинга полей из CSV-файла, нажмите **Параметры парсинга** в правом верхнем углу окна импорта. В открывшемся окне вам будут доступны следующие параметры:

- **Кодировка** — данный параметр позволяет выбрать кодировку, используемую для открытия CSV-файла;
- **Заголовок** — данный переключатель определяет, будет ли первая строка CSV-файла считаться заголовком. Если параметр включен, первая строка CSV-файла будет пропускаться при парсинге;
- **Разделитель** — данный параметр позволяет определить символ, который будет использоваться как разделитель. Если вы оставите это поле пустым, значение будет автоматически определяться из списка наиболее распространенных разделителей;
- **Перенос строки** — данный параметр определяет последовательность символов, обозначающую перенос строки. Если вы оставите это поле пустым, значение будет автоматически определяться из списка наиболее распространенных последовательностей;
- **Символ открытия кавычек** — данный параметр определяет символ, использующийся для открытия кавычек в поле;
- **Символ закрытия кавычек** — данный параметр определяет символ, использующийся для закрытия кавычек в поле.

После того, как вы настроили все необходимые параметры, нажмите **Продолжить**. Система проведет обновление парсинга в соответствии с настроенными параметрами.

Сопоставление импортированных полей

Выбор соответствия полей

В блоке **Сопоставление импортированных полей** вы можете сопоставить поля из CSV-файла с полями в базе данных AxelNAC. Также, вы можете выбрать ряды CSV-файла, которые необходимо пропустить. Для этого выберите в выпадающем списке значение **Игнорировать**.

Добавление и удаление строк при импорте

В случае, если ряды CSV-файла имеют больше строк, чем было импортировано, вы можете добавить эти строки, нажав **Добавить строку**. В случае, если были импортированы лишние строки, вы можете удалить их, нажав **Удалить строку**.

Добавление пользовательских рядов

В случае, если вы хотите добавить дополнительные рядов, которых не было в исходном CSV-файле, нажмите **Выберите статическое поле** в конце списка импортированных полей и выберите поле, которое вы хотели бы добавить. После этого вы сможете заполнить значение для каждой из строк.

Дополнительные настройки пользователя

Данный блок доступен только при импорте пользователей.

При необходимости, вы можете выполнить дополнительные настройки параметров пользователя:

- **Окно регистрации** — данный параметр определяет срок действия учетных записей импортированных пользователей;
- **Действия** — данный параметр позволяет определить, какие действия будут применены к учетным записям импортированных пользователей;
- **Настройки пароля** — данный параметр позволяет настроить парольную политику для учетных записей импортированных пользователей.

Настройки параметров импорта

Для того, чтобы настроить параметры импорта, нажмите **Параметры импорта** в левом нижнем углу окна импорта. В

открывшемся окне вам будут доступны следующие параметры:

- **Вставить новый элемент** — данный параметр определяет, будут ли при импорте добавляться поля, которые ранее не существовали в базе данных AxelNAC. Если данный параметр активирован, все новые поля будут импортированы, если деактивирован — пропущены;
- **Обновить существующие элементы** — данный параметр определяет, будут ли при импорте обновляться поля, которые уже существуют в базе данных AxelNAC. Если данный параметр активирован, все существующие поля будут обновлены, если деактивирован — пропущены;
- **Размер фрагмента API** — данный параметр определяет число элементов, которые будут импортированы за 1 запрос API. Для объемных файлов рекомендуется уменьшать размер фрагмента API.

Пробный импорт

Для того, чтобы протестировать процесс импорта, нажмите **Пробный импорт** в левом нижнем углу окна импорта. Система проведет анализ совокупности параметров, которые вы настроили на предыдущих шагах. При наличии ошибок, вам будут показаны причины этих ошибок с указанием строк, в которых эти ошибки были обнаружены.

Вы можете пропустить строки, в которых были обнаружены ошибки, чтобы завершить импорт, или отменить импорт и исправить ошибки. По окончании пробного импорта вам будет показана статистика с указанием количества созданных, обновленных, пропущенных и неудачных записей, а также общее количество записей. Также, вы можете произвести импорт из этого окна, либо закрыть его.

ID статьи: 638

Последнее обновление: 22 авг., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 4

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.0.1 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Экспорт/Импорт в AxelNAC -> Настройки импорта узлов/пользователей

<https://docs.axel.pro/entry/638/>