

# Null

**Null** — модуль, не требующий аутентификации. Используется для отображения полей или сбора информации без проверки подлинности. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

## Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Null**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **Null**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

### Новый порталый модуль Authentication::Null ✕

- 1** **Имя**  !  
Требуется указать Имя.
- 2** **Описание**  !  
Требуется указать Описание.  
Описание, которое будет отображаться пользователям
- 3** **Источник аутентификации**   
Источник, который будет использоваться в модуле. Если не указан источник, используются все источники указанные в профиле подключения.
- 4** **Обязательные поля**   
Дополнительные поля, которые должны быть обязательными при регистрации
- 5** **Сохраняемые поля**   
Данные поля будут сохранены в процессе регистрации
- 6** **Требовать AUP**   
Требовать от пользователя принятия AUP
- 7** **Шаблон AUP**   
Шаблон для политики допустимого использования
- 8** **Шаблон регистрации**   
Шаблон, используемый для регистрации
- 9** **Действия**   
Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Источник аутентификации** — источник, который будет использоваться в модуле. Оставьте поле пустым, чтобы использовались все источники, указанные в профиле подключения;
- Обязательные поля** — поля, которые будут показаны на Captive-портале для обязательного заполнения при регистрации;
- Сохраняемые поля** — поля, значения которых сохраняются и могут быть использованы в следующих модулях цепочки. Повторный ввод этих данных не потребуется;
- Требовать AUP** — при активации данного параметра пользователю необходимо принять условия политики допустимого использования (AUP) до продолжения регистрации или аутентификации;
- Шаблон AUP** — имя шаблона, используемого для отображения текста политики допустимого использования (AUP) на Captive-портале. Определяет внешний вид и содержание соответствующего соглашения;
- Шаблон регистрации** — шаблон, используемый для регистрации;
- Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

---

ID статьи: 1129

Последнее обновление: 9 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAS -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAS». Версия 2.1.0 -> AxelNAS. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Аутентификация -> Null

<https://docs.axel.pro/entry/1129/>