

Пароль

Пароль — модуль, реализующий ввод пароля в дополнение к имени пользователя или иного идентификатора. Позволяет использовать только внутренние источники аутентификации. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Пароль**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и выпадающем списке выберите **Пароль**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталный модуль Authentication::Password ✕

- Имя** !
Требуется указать Имя.
- Описание** !
Требуется указать Описание.
Описание, которое будет отображаться пользователям
- Поле PID** ▾
Данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID.
- Обязательные поля** ▾
Дополнительные поля, которые должны быть обязательными при регистрации
- Сохраняемые поля** ▾
Данные поля будут сохранены в процессе регистрации
- Требовать AUP**
Требовать от пользователя принятия AUP
- Шаблон AUP**
Шаблон для политики допустимого использования
- Шаблон регистрации**
Шаблон, используемый для регистрации
- Имя пользователя** !
Имя пользователя должно быть указано в виде строки
Укажите имя пользователя, которое будет использоваться для всех аутентификаций
- Действия**
Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.
- Источники аутентификации**
Источники, которые будут использоваться в данном модуле портала. Если источники не указаны, используются все источники из профиля подключения.

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Поле PID** — данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID;
- Обязательные поля** — поля, которые будут показаны на Captive-портале для обязательного заполнения при регистрации;
- Сохраняемые поля** — поля, значения которых сохраняются и могут быть использованы в следующих модулях цепочки. Повторный ввод этих данных не требуется;

6. **Требовать AUP** — при активации данного параметра пользователю необходимо принять условия политики допустимого использования (AUP) до продолжения регистрации или аутентификации;
7. **Шаблон AUP** — имя шаблона, используемого для отображения текста политики допустимого использования (AUP) на Cartive-портале. Определяет внешний вид и содержание соответствующего соглашения;
8. **Шаблон регистрации** — шаблон, используемый для регистрации;
9. **Имя пользователя** — имя пользователя, которое будет использоваться для аутентификаций;
10. **Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации;
11. **Источник аутентификации** — источник, который будет использоваться в модуле. Оставьте поле пустым, чтобы использовались все источники, указанные в профиле подключения.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

ID статьи: 1130

Последнее обновление: 9 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.1.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Аутентификация -> Пароль

<https://docs.axel.pro/entry/1130/>