

Пароль

Пароль — модуль, реализующий ввод пароля в дополнение к имени пользователя или иного идентификатора. Позволяет использовать только внутренние источники аутентификации. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Пароль**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и выпадающем списке выберите **Пароль**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталный модуль

Authentication::Password

1

Имя

Требуется указать Имя.

2

Описание

Требуется указать Описание.
Описание, которое будет отображаться пользователям

3

Поле PID

username

Данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID.

4

Обязательные поля

Дополнительные поля, которые должны быть обязательными при регистрации

5

Сохраняемые поля

Данные поля будут сохранены в процессе регистрации

6

Требовать AUP

☒

Требовать от пользователя принятия AUP

7

Шаблон AUP

aup_text.html

Шаблон для политики допустимого использования

8

Шаблон регистрации

signin.html

Шаблон, используемый для регистрации

9

Имя пользователя

Имя пользователя должно быть указано в виде строки
Укажите имя пользователя, которое будет использоваться для всех аутентификаций

10

Действия

Add Action

Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

11

Источники аутентификации

Add Source

Источники, которые будут использоваться в данном модуле портала. Если источники не указаны, используются все источники из профиля подключения.

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Поле PID** — данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID;
- Обязательные поля** — поля, которые будут показаны на Captive-портале для обязательного заполнения при регистрации;
- Сохраняемые поля** — поля, значения которых сохраняются и могут быть использованы в следующих модулях цепочки. Повторный ввод этих данных не потребуется;

6. **Требовать AUP** — при активации данного параметра пользователю необходимо принять условия политики допустимого использования (AUP) до продолжения регистрации или аутентификации;
7. **Шаблон AUP** — имя шаблона, используемого для отображения текста политики допустимого использования (AUP) на Captive-портале. Определяет внешний вид и содержание соответствующего соглашения;
8. **Шаблон регистрации** — шаблон, используемый для регистрации;
9. **Имя пользователя** — имя пользователя, которое будет использоваться для аутентификаций;
10. **Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации;
11. **Источник аутентификации** — источник, который будет использоваться в модуле. Оставьте поле пустым, чтобы использовались все источники, указанные в профиле подключения.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

ID статьи: 2007

Последнее обновление: 9 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Аутентификация -> Пароль

<https://docs.axel.pro/entry/2007/>