

SMS

SMS — модуль регистрации и аутентификации по номеру телефона с подтверждением через SMS. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **SMS**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **SMS**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталный модуль **Authentication::SMS** ×

1 Имя (1)
Требуется указать Имя.

2 Описание (1)
Требуется указать Описание.
Описание, которое будет отображаться пользователям

3 Поле PID telephone ▼
Данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID.

4 Источник аутентификации ▼
Источник, который будет использоваться в модуле. Если не указан источник, используются все источники указанные в профиле подключения.

5 Обязательные поля ▼
Дополнительные поля, которые должны быть обязательными при регистрации

6 Сохраняемые поля ▼
Данные поля будут сохранены в процессе регистрации

7 Требовать AUP
Требовать от пользователя принятия AUP

8 Шаблон AUP aup_text.html ▼
Шаблон для политики допустимого использования

9 Шаблон регистрации signin.html ▼
Шаблон, используемый для регистрации

10 Действия Add Action
Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

Создать Сбросить Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Поле PID** — данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID;
- Источник аутентификации** — источник, который будет использоваться в модуле. Оставьте поле пустым, чтобы использовались все источники, указанные в профиле подключения;
- Обязательные поля** — поля, которые будут показаны на Captive-портале для обязательного заполнения при регистрации;
- Сохраняемые поля** — поля, значения которых сохраняются и могут быть использованы в следующих модулях цепочки. Повторный ввод этих данных не потребуется;
- Требовать AUP** — при активации данного параметра пользователю необходимо принять условия политики допустимого использования (AUP) до продолжения регистрации или аутентификации;

8. **Шаблон AUP** — имя шаблона, используемого для отображения текста политики допустимого использования (AUP) на Captive-портале. Определяет внешний вид и содержание соответствующего соглашения;
9. **Шаблон регистрации** — шаблон, определяющий структуру и порядок отображения полей на этапе регистрации пользователя. Используется для настройки формы ввода данных;
10. **Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

ID статьи: 832

Последнее обновление: 9 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.0.1 -> AxeINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Аутентификация -> SMS

<https://docs.axel.pro/entry/832/>