

Страница «SMS-шлюзы»

На данной странице выполняется настройка SMS-шлюзов для отправки учетных данных и аутентификационных сообщений пользователям.

SMS-шлюзы

Настройте SMS-шлюзы для отправки учетных данных и аутентификационных сообщений пользователям.

[Новый SMS-шлюз](#) 25 << < 1 > >>

Имя	Тип	Отправка учетных данных	
test	SMSC	✓	Удалить Клонировать
SMSC.ru_sms	SMSC	✓	Удалить Клонировать
yeastar_test_gw	Yeastar TG	✓	Удалить Клонировать
yeastar_gw_test_email2sms	Пользовательское	✓	Удалить Клонировать
smsc_get_test	Пользовательское	✓	Удалить Клонировать

По умолчанию в таблице отображаются 3 столбца:

- **Имя** — имя SMS-шлюза;
- **Тип** — тип SMS-шлюза;
- **Отправка учетных данных** — используется ли данный SMS-шлюз для отправки учетных данных.

Управление таблицей

Набор отображаемых столбцов в таблице может быть изменен, для этого нажмите на иконку . В выпадающем списке нажмите на название столбца, отображение которого в таблице необходимо изменить.

По умолчанию на странице отображается 25 записей, однако вы можете выбрать отображение 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 записей на странице. Для этого нажмите на поле в правом верхнем углу списка и выберите в выпадающем списке необходимое количество для отображения.

Вы можете отсортировать таблицу, для этого нажмите на иконку и перетащите запись в нужное место. По умолчанию все записи в таблице отображаются в порядке добавления.

Для переключения между страницами используйте блок в правом верхнем углу списка.



Настройка интеграции с SMS-шлюзом

Для создания интеграции с SMS-шлюзами пользователь должен иметь роль **Администратор** или обладать правами **SMS_GATEWAY_CREATE, SMS_GATEWAY_READ, SMS_GATEWAY_UPDATE, SMS_GATEWAY_DELETE, SMS_SEND_METHOD_AVAILABLE, DEFAULT_SEND_METHOD_SMS** и **System - Create**.

Для настройки интеграции с SMS-шлюзами с типом **SMSC** понадобится активный аккаунт в системе **SMSC.ru**.

Для того чтобы настроить интеграцию AxiNAC с SMS-шлюзом, нажмите **Новый SMS-шлюз** в левом верхнем углу страницы.

1 Имя ⓘ
Требуется указать имя.

2 Тип SMSC

3 Тип API Email2sms

4 Имя пользователя ⓘ
Требуется логин.

5 Пароль ⓘ
Необходимо указать пароль.

6 Отправка учетных данных Нет

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя** — имя SMS-шлюза, которое будет отображаться в системе;
2. **Тип** — тип SMS-шлюза. Возможные варианты:
 - **SMSC** — при выборе данного значения может быть настроена интеграция с SMTP-to-SMS-службой SMSC.ru;
 - **Yeastar TG** — при выборе данного значения может быть настроена интеграция с SMS-шлюзами Yeastar TG, а также будут предзаполнены стандартные значения **типа**, **адреса** и **шаблона запроса к API** шлюзов, произведенных компанией Yeastar;
 - **Пользовательское** — при выборе данного значения может быть настроена интеграция с SMS-шлюзами, не проверенными в системе.
3. **Тип API** — метод API-запроса. Возможные варианты:
 - **Email2sms** — при выборе данного значения все запросы будут отправляться с помощью метода **Email2SMS API**;
 - **GET** — при выборе данного значения все запросы будут отправляться с помощью метода **GET**.
4. **Имя пользователя** — логин для доступа к выбранному SMS-шлюзу/провайдеру;
5. **Пароль** — пароль для доступа к выбранному SMS-шлюзу/провайдеру;
6. **Отправка учетных данных** — параметр определяет, будет ли данный SMS-шлюз использоваться для отправки учетных данных и PIN-кодов.

Дополнительные настройки, появляющиеся при выборе определенных параметров

Тип — Yeastar TG, тип API — GET

Имя !
Требуется указать имя.

Тип

Тип API 🔒

Имя пользователя !
Требуется логин.

Пароль 👁
Необходимо указать пароль.

1 Адрес API

2 Шаблон запроса к API

3 Число портов

Отправка учетных данных Нет

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Адрес API** — адрес, по которому будет осуществляться доступ к API;
2. **Шаблон запроса к API** — шаблон API-запроса, в который будут подставляться значения перед отправкой;
3. **Число портов** — количество используемых портов.

Тип — Пользовательское, тип API — GET

Имя !
Требуется указать имя.

Тип

Тип API

Имя пользователя !
Требуется логин.

Пароль 👁
Необходимо указать пароль.

1 Адрес API

2 Шаблон запроса к API !
Требуется шаблон запроса для API.

Отправка учетных данных Нет

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Адрес API** — адрес, по которому будет осуществляться доступ к API;
2. **Шаблон запроса к API** — шаблон API-запроса, в который будут подставляться значения перед отправкой.

Тип — Пользовательское, тип API — Email2sms

Новый SMS-шлюз



Имя ⓘ
Требуется указать имя.

Тип

Тип API

Имя пользователя ⓘ
Требуется логин.

Пароль 👁
Необходимо указать пароль.

1 Шаблон Email-адреса API ⓘ
Требуется шаблон email-адреса для API.

2 Шаблон темы письма

3 Шаблон содержимого письма

Отправка учетных данных Нет

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Шаблон Email-адреса API** — шаблон, в который будут подставляться значения для доступа к API;
2. **Шаблон темы письма** — шаблон, в который будут подставляться значения для заполнения темы письма;
3. **Шаблон содержимого письма** — шаблон, в который будут подставляться значения для заполнения содержимого письма.

Для того чтобы создать новый SMS-шлюз, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

Редактирование настроек SMS-шлюза

Для того чтобы отредактировать SMS-шлюз, нажмите на строку в таблице с названием нужного SMS-шлюза. На открывшейся странице можно изменить все параметры SMS-шлюза, кроме **Имени**, **Типа** и **Типа API**.

Клонирование SMS-шлюза

Для того чтобы создать копию определенного SMS-шлюза, нажмите **Клонировать**. После этого вам будет предложено отредактировать скопированный SMS-шлюз.

Имя	Тип	Отправка учетных данных	
test	SMSC	✓	<input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="Клонировать"/>

Также в режиме редактирования SMS-шлюза вы можете в конце страницы нажать кнопку **Клонировать**.

Удаление SMS-шлюза

Для того чтобы удалить SMS-шлюз, нажмите **Удалить**. После этого подтвердите удаление.

Имя	Тип	Отправка учетных данных	
test	SMSC	✓	Удалить Клонировать

Также в режиме редактирования SMS-шлюз вы можете в конце страницы нажать кнопку **Удалить**. После этого подтвердите удаление.

ID статьи: 1474

Последнее обновление: 15 янв., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.1.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Интеграция» -> Страница «SMS-шлюзы» -> Страница «SMS-шлюзы»

<https://docs.axel.pro/entry/1474/>