

Страница «Вход под учетной записью Администратора»

На данной вкладке можно настроить параметры входа в интерфейс администратора, включая использование единого входа (SSO) или аутентификации по имени пользователя и паролю

Вход под учетной записью Администратора

1 Статус SSO



Отключено

Данный параметр определяет, активировать ли SSO для входа в интерфейс администратора. Изменение этого параметра требует перезапуска службы api-frontend.

2 Базовый URL SSO

Базовый URL-адрес сервера SSO. Если не указывать его, по умолчанию будут использоваться имя хоста и домен ('hostname.domain'), заданные в основных настройках. Измените это значение, если ваш портал привязан к другому доменному имени.

3 Путь для входа в систему по SSO



/admin-sso

Путь переадресации пользователя для выполнения входа с помощью SSO.

4 Текст кнопки входа в систему по SSO



Единая регистрация

Текст, который будет отображаться в кнопке входа через SSO в интерфейс администратора.

5 Путь авторизации SSO



/portaltoken

Путь получения данных авторизации после SSO.

6 Разрешить аутентификацию с помощью учетных данных



Включено

Данный параметр определяет, разрешена ли аутентификация по имени пользователя/паролю для входа в интерфейс администратора. Отключение данного параметра включает принудительное использование SSO. Изменение параметра требует перезапуска службы api-frontend.

Сохранить

Сбросить

В данном меню доступны следующие настройки:

- Статус SSO** — при активации данного параметра определяется, будет ли использоваться SSO для входа в интерфейс администратора. Изменение параметра требует перезапуска службы **api-frontend**;
- Базовый URL SSO** — базовый URL-адрес сервера SSO. Если оставить значение параметра пустым, используются имя хоста и домен ('hostname.domain'), заданные в основных настройках. Измените это значение, если ваш портал привязан к другому доменному имени;
- Путь для входа в систему по SSO** — путь переадресации пользователя для выполнения входа через SSO;
- Текст кнопки входа в систему по SSO** — текст, отображаемый на кнопке входа через SSO в интерфейсе администратора;
- Путь авторизации SSO** — путь, используемый для получения данных авторизации после прохождения SSO;
- Разрешить аутентификацию с помощью учетных данных** — при активации данного параметра разрешается вход по имени пользователя и паролю. При отключении параметра используется только SSO. Изменение параметра требует перезапуска службы **api-frontend**.

Чтобы сохранить параметры, нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на последние сохраненные, нажмите **Сбросить**.

ID статьи: 1284

Последнее обновление: 23 сент., 2025

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 5

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.0.1 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Настройки системы» -> Страница «Вход под учетной записью Администратора» -> Страница «Вход под учетной записью Администратора»

<https://docs.axel.pro/entry/1284/>