

Вкладка «Основные настройки»

Вкладка «**Основные настройки**» предназначена для базовой конфигурации параметров системы AxelNAC, включая сетевые настройки, доменное имя, имя хоста, часовой пояс и DHCP-серверы. Эти параметры влияют на корректную работу веб-интерфейса и взаимодействие системы с клиентскими устройствами.

Основные настройки

Основные настройки

Уведомления

Служба мониторинга

Расширенные

Обслуживание

Службы

Основное

1 Домен example.org

Доменное имя системы AxelNAC. Для изменения этого параметра необходимо перезапустить службу haproxy-portal.

2 Имя хоста example

Имя хоста AxelNAC. Это значение связано с доменом в правилах перезаписи Apache и, следовательно, должно быть разрешимо клиентами. Для изменения этого значения требуется перезапустить службу haproxy-portal.

3 DHCP-серверы 127.0.0.1

Список DHCP-серверов, разделенный запятыми.

4 Часовой пояс

Часовой пояс системы в формате строки. Список, сгенерированный из библиотеки Perl DateTime::TimeZone. Если оставить это поле пустым, будет использован часовой пояс сервера. После изменения этого параметра необходимо перезагрузить сервер.

Сохранить

Сбросить

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Домен** — доменное имя системы AxelNAC. Используется для доступа к веб-интерфейсу и формирования ссылок;
2. **Имя хоста** — имя хоста системы AxelNAC. Должно быть разрешимо клиентскими устройствами, так как связано с доменом в правилах перезаписи Apache;
3. **DHCP-серверы** — список IP-адресов DHCP-серверов, используемых в сети. Указывается в виде строки, разделенной запятыми;
4. **Часовой пояс** — системный часовой пояс, выбираемый из списка, сформированного на основе библиотеки Perl **DateTime::TimeZone**. Если параметр не задан, будет использован часовой пояс операционной системы.

Для применения изменений в **доменном имени** и **имени хоста** необходимо перезапустить службу **haproxy-portal**.
Для применения изменений в **системном часовом поясе** необходимо перезапустить сервер AxelNAC.

Чтобы сохранить параметры, нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на последние сохраненные, нажмите **Сбросить**.

ID статьи: 2037

Последнее обновление: 19 янв., 2026

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 6

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Настройки системы» -> Страница «Основные настройки» -> Вкладка «Основные настройки»

<https://docs.axel.pro/entry/2037/>