

Вкладка «Профили EAP-FAST»

Профиль EAP-FAST — набор настроек, определяющих использование метода аутентификации Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) в рамках RADIUS-сервера. Профиль задает параметры защищенного туннеля, а также определяет ключи и сертификаты, необходимые для установления безопасного соединения.

Вкладка «Профили EAP-FAST»

На данной вкладке выполняется настройка параметров профилей EAP-FAST.

Основные настройки

Профили EAP

Профили TLS

Профили EAP FAST

SSL-сертификаты PKI

Профиль OCSP

Профили EAP FAST

🔍 Введите критерии поиска

Очистить

Поиск

🔍

Новый профиль FAST

🟢🟢🟢 radiusd-auth

25

« < 1 > »

☐	Имя	TLS	
☐	default	tls-eap-fast	Клонировать
☐	tls-common	tls-common	Удалить Клонировать

По умолчанию в таблице отображаются 2 столбца:

- Имя — имя профиля EAP-FAST;
- TLS — профиль TLS, используемый для установления защищенного канала внутри EAP-FAST.

Управление таблицей

Набор отображаемых столбцов в таблице может быть изменен, для этого нажмите на иконку . В выпадающем списке нажмите на название столбца, отображение которого в таблице необходимо изменить.

По умолчанию на странице отображается 25 записей, однако вы можете выбрать отображение 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 записей на странице. Для этого нажмите на поле в правом верхнем углу списка и выберите в выпадающем списке необходимое количество для отображения.

Вы можете отсортировать таблицу по **Имени**, **TLS** в порядке возрастания или убывания с помощью иконки . По умолчанию все записи в таблице отображаются в порядке алфавитного возрастания по **Имени**.

Для переключения между страницами используйте блок в правом верхнем углу списка.

Служба radiusd-auth

Служба **radiusd-auth** отвечает за аутентификацию и авторизацию.

Чтобы поочередно перезапустить службу на всех узлах, нажмите на поле

🟢🟢🟢 radiusd-auth

 и выберите из выпадающего списка  Перезапустить все по очереди. Для проверки работоспособности новых настроек примените их только на одном узле, выберите из выпадающего списка  Перезапустить. Чтобы отключить службу **radiusd-auth** и остановить ее работу на всех узлах кластера AxelINAC, нажмите  Остановить все по очереди. Чтобы на один из улов кластера не приходил трафик (например, для выявления возможных проблем) — нажмите  Остановить.

Создание нового профиля EAP-FAST

Для того чтобы создать новый профиль EAP-FAST, нажмите **Новый профиль EAP-FAST** в левом верхнем углу страницы.

Новый профиль FAST



1

Идентификатор

⌵

default

!

Требуется указать идентификатор.

2

Профиль TLS

⌵

tls-eap-fast

▾

3

Идентификатор сервера

⌵

1234

4

Ключ

⌵

0123456789abcdef0123456789ABCDEF

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Идентификатор** — имя профиля EAP-FAST;
2. **Профиль TLS** — профиль TLS, используемый для установления защищенного канала внутри EAP-FAST;
3. **Идентификатор сервера** — строка, указывающая идентификатор сервера, применяемый в процессе аутентификации;
4. **Ключ** — значение ключа, используемое для защиты и обеспечения целостности туннеля EAP-FAST.

Для того чтобы создать новый профиль EAP-FAST, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

Поиск профиля EAP-FAST

Для того чтобы найти определенный профиль EAP-FAST, можно выполнить поиск по критериям: **Имя**, **TLS**. Введите интересующий критерий в поле поиска и нажмите **Поиск**. Нажмите **Очистить**, чтобы сбросить критерии поиска.

Также можно выполнять поиск по нескольким критериям. Для этого нажмите на иконку лупы  справа от кнопки **Поиск**.

В меню расширенного поиска вы можете выбрать операторы **И** и **ИЛИ** и указать несколько критериев для поиска. Поиск можно вести по критериям:

- **Имя** — имя профиля EAP-FAST.

Также вам доступны следующие операторы:

- **равно;**
- **не равно;**
- **начинается с;**
- **заканчивается на;**
- **содержит.**

Для того чтобы изменить порядок выражений, нажмите и удерживайте иконку  и перетащите выражение. Чтобы удалить выражение, нажмите на иконку .

Вы можете сохранить и экспортировать существующий запрос, чтобы воспользоваться им позднее или импортировать уже существующий запрос. Все эти действия можно выбрать из выпадающего списка, нажав на иконку .

Редактирование настроек профиля EAP-FAST

Для того чтобы отредактировать профиль EAP-FAST, нажмите на строку в таблице с названием нужного профиля EAP-FAST. На открывшейся странице можно изменить все параметры профиля EAP-FAST.

Клонирование профиля EAP-FAST

Для того чтобы создать копию определенного профиля EAP-FAST, нажмите **Клонировать**. После этого вам будет предложено отредактировать скопированный профиль EAP-FAST.

☐	Имя	TLS	
☐	tls-common	tls-common	Удалить Клонировать

Также в режиме редактирования профиля EAP-FAST вы можете в конце страницы нажать кнопку **Клонировать**.

Удаление профиля EAP-FAST

Для того чтобы удалить профиль EAP-FAST, нажмите **Удалить**. После этого подтвердите удаление.

☐	Имя	TLS	
☐	tls-common	tls-common	Удалить Клонировать

Также в режиме редактирования профиля EAP-FAST вы можете в конце страницы нажать кнопку **Клонировать**. После этого подтвердите удаление.

Групповые действия

Для того чтобы выполнить действия с несколькими профилями EAP-FAST, отметьте необходимые профили. Чтобы выполнить действия со всеми профилями EAP-FAST в списке, нажмите на селектор ☐ в шапке таблицы.

☒	Имя
☒	default
☒	tls-common
2 выбрано Экспорт в CSV	

На данный момент единственное доступное групповое действие в системе — **Экспорт в CSV**. При его выборе, файл в формате **.csv**, содержащий записи таблицы, попадает в менеджер загрузки вашего браузера.

ID статьи: 2046

Последнее обновление: 20 янв., 2026

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 14

База знаний AxelINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelINAC». Версия 2.2.0 -> AxelINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Настройки системы» -> Страница «RADIUS» -> Вкладка «Профили EAP-FAST»

<https://docs.axel.pro/entry/2046/>