

Страница «Вход под учетной записью Администратора»

На данной вкладке можно настроить параметры входа в интерфейс администратора, включая использование единого входа (SSO) или аутентификации по имени пользователя и паролю

Вход под учетной записью Администратора

1	Статус SSO	<input type="checkbox"/> Отключено	Данный параметр определяет, активировать ли SSO для входа в интерфейс администратора. Изменение этого параметра требует перезапуска службы <code>api-frontend</code> .
2	Базовый URL SSO	<input type="text"/>	Базовый URL-адрес сервера SSO. Если не указывать его, по умолчанию будут использоваться имя хоста и домен (<code>hostname.domain`</code>), заданные в основных настройках. Измените это значение, если ваш портал привязан к другому доменному имени.
3	Путь для входа в систему по SSO	<input type="text" value="/admin-ss0"/>	Путь переадресации пользователя для выполнения входа с помощью SSO.
4	Текст кнопки входа в систему по SSO	<input type="text" value="Единая регистрация"/>	Текст, который будет отображаться в кнопке входа через SSO в интерфейс администратора.
5	Путь авторизации SSO	<input type="text" value="/portaltoken"/>	Путь получения данных авторизации после SSO.
6	Разрешить аутентификацию с помощью учетных данных	<input checked="" type="checkbox"/> Включено	Данный параметр определяет, разрешена ли аутентификация по имени пользователя/паролю для входа в интерфейс администратора. Отключение данного параметра включает принудительное использование SSO. Изменение параметра требует перезапуска службы <code>api-frontend</code> .

Сохранить

Сбросить

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Статус SSO** — при активации данного параметра определяется, будет ли использоваться SSO для входа в интерфейс администратора. Изменение параметра требует перезапуска службы **api-frontend**;
2. **Базовый URL SSO** — базовый URL-адрес сервера SSO. Если оставить значение параметра пустым, используются имя хоста и домен (`hostname.domain``), заданные в основных настройках. Измените это значение, если ваш портал привязан к другому доменному имени;
3. **Путь для входа в систему по SSO** — путь переадресации пользователя для выполнения входа через SSO;
4. **Текст кнопки входа в систему по SSO** — текст, отображаемый на кнопке входа через SSO в интерфейс администратора;
5. **Путь авторизации SSO** — путь, используемый для получения данных авторизации после прохождения SSO;
6. **Разрешить аутентификацию с помощью учетных данных** — при активации данного параметра разрешается вход по имени пользователя и паролю. При отключении параметра используется только SSO. Изменение параметра требует перезапуска службы **api-frontend**.

Чтобы сохранить параметры, нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на последние сохраненные, нажмите **Сбросить**.

ID статьи: 1509

Последнее обновление: 19 янв., 2026

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.1.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Настройки системы» -> Страница «Вход под учетной записью Администратора» -> Страница «Вход под учетной записью Администратора»

<https://docs.axel.pro/entry/1509/>