

Вкладка «Уведомления»

Вкладка **Уведомления** предназначена для настройки параметров электронной почты, с помощью которой система AxelNAC отправляет уведомления о событиях безопасности и других системных оповещениях.

Основные настройки

Основные настройки Уведомления Служба мониторинга Расширенные Обслуживание Службы

Уведомления

- Получатели**
Список адресов электронной почты, на которые отправляются уведомления о несанкционированных DHCP-серверах, нарушениях с помощью электронной почты или любого другого сообщения, связанного с AxelNAC, разделенный запятыми.
- Отправитель**
Адрес электронной почты, с которого отправляются уведомления о мошеннических DHCP-серверах, нарушениях с помощью действия электронной почты или любого другого сообщения, связанного с AxelNAC. Пустое означает root@<имя домена сервера>.
- SMTP-сервер**
Сервер, через который можно отправлять сообщения на указанный выше адрес электронной почты. По умолчанию используется значение localhost (если вы используете значение по умолчанию, убедитесь, что SMTP-хост используется локально).
- Префикс темы**
Префикс темы для почтовых уведомлений о несанкционированных DHCP-серверах, нарушениях с действием электронной почты или любых других сообщений, связанных с AxelNAC.
- SMTP-шифрование**
Стиль шифрования при подключении к SMTP-серверу.
- SMTP-порт**
Порт SMTP-сервера. Если для порта установлено значение 0, порт вычисляется по типу шифрования. none: 25, ssl: 465, starttls: 587.
- Имя пользователя SMTP**
Имя пользователя, используемое для подключения к SMTP-серверу.
- Пароль SMTP**
Пароль, используемый для подключения к SMTP-серверу.
- SMTP Check SSL** Включено
Верифицировать SSL-подключение.
- Таймаут SMTP**
Время ожидания отправки электронного письма в секундах.
- Тест SMTP**
Список адресов электронной почты для получения тестового сообщения, разделенный запятыми.

В данном меню доступны следующие настройки:

- Получатели** — указанные через запятую адреса электронной почты, на которые отправляются уведомления о несанкционированных DHCP-серверах, нарушениях и других событиях;
- Отправитель** — адрес электронной почты, с которого отправляются уведомления. Если значение не указано, используется **root@<имя домена сервера>**;
- SMTP-сервер** — адрес сервера исходящей почты, через который отправляются уведомления. По умолчанию используется **localhost**. При использовании значения по умолчанию SMTP-сервер должен быть доступен локально;
- Префикс темы** — текст, добавляемый в начало темы письма для всех уведомлений, отправляемых системой AxelNAC;
- SMTP-шифрование** — тип шифрования, применяемый при подключении к SMTP-серверу. Возможные значения: **none, ssl, starttls**;
- SMTP-порт** — порт SMTP-сервера. Если указано значение **0**, порт выбирается автоматически в зависимости от типа шифрования: **none — 25, ssl — 465, starttls — 587**;
- Имя пользователя SMTP** — имя пользователя, применяемое для аутентификации при подключении к SMTP-серверу;
- Пароль SMTP** — пароль для подключения к SMTP-серверу в связке с указанным именем пользователя;
- SMTP Check SSL** — при активации этого параметра осуществляется проверка подлинности SSL-сертификата SMTP-сервера;
- Таймаут SMTP** — максимальное время (в секундах) ожидания отправки одного письма;
- Тест SMTP** — список адресов электронной почты, на которые будет отправлено тестовое письмо. Адреса указываются через запятую.

Чтобы сохранить параметры, нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на последние сохраненные, нажмите **Сбросить**

ID статьи: 1171

Последнее обновление: 19 янв., 2026

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 4

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.1.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Настройки системы» -> Страница «Основные настройки» -> Вкладка «Уведомления»

<https://docs.axel.pro/entry/1171/>