

В данной статье описано, как создать агент инициализации **Accept**.

## Создание нового агента инициализации Accept

Для того чтобы создать новый агент инициализации, нажмите **Новый агент инициализации** в левом верхнем углу страницы и в выпадающем списке выберите тип агента **Accept**. После этого откроется меню конфигурации нового агента инициализации.

The screenshot shows a configuration window titled "Новый агент инициализации" with a sub-header "Accept". The window contains eight numbered steps for configuration:

- ID инициализации**: A text input field with a red border and an information icon. Below it, a red message says "Требуется указать идентификатор."
- Описание**: A text input field.
- Обеспечить выполнение**: A toggle switch labeled "Включено". Below it, a note states: "При активации данного параметра агент инициализации будет принудительно использоваться при проверке соответствия устройства политикам безопасности во время RADIUS- или портальной аутентификации."
- Авторегистрация**: A toggle switch labeled "Отключено". Below it, a note states: "При активации данного параметра устройства, авторизованные в агенте инициализации, будут зарегистрированы в сети автоматически."
- Применить роль**: A toggle switch labeled "Отключено". Below it, a note states: "При активации данного параметра настроенная роль будет применяться к конечному устройству, если оно авторизовано в агенте инициализации."
- Применяемая роль**: A dropdown menu. Below it, a note states: "Если опция 'Применить роль' активна, она будет определять роль, которая будет применяться при авторизации устройства у провайдера."
- Роли**: A dropdown menu. Below it, a note states: "Изменения коснутся узлов с выбранными ролями."
- Операционная система**: A dropdown menu. Below it, a note states: "Изменения коснутся узлов с выбранной операционной системой."

At the bottom of the window are three buttons: "Создать" (Create), "Сбросить" (Reset), and "Отмена" (Cancel).

В данном меню доступны следующие настройки:

- ID инициализации** — название агента инициализации, которое будет отображаться в таблице со списком всех источников аутентификации. Задается при создании агента и не может быть изменено в дальнейшем;
- Описание** — описание агента инициализации, которое будет отображаться в таблице со списком всех агентов;
- Обеспечить выполнение** — при активации данного параметра агент инициализации используется принудительно. В этом случае устройство проверяется на соответствие требованиям агента инициализации во время RADIUS- или портальной аутентификации;
- Авторегистрация** — при активации данного параметра устройства, авторизованные с помощью агента инициализации, будут зарегистрированы в сети автоматически;
- Применить роль** — при активации данного параметра указанная ниже роль будет применяться к конечному устройству, если оно авторизовано с помощью агента инициализации;
- Применяемая роль** — если параметр **Применить роль** активен, она будет определять роль, которая будет применяться при авторизации устройства через агент инициализации;
- Роли** — список ролей, к которым будет применяться агент инициализации. Изменения затронут только узлы, относящиеся к выбранным ролям;
- Операционная система** — список операционных систем, к которым будет применяться агент инициализации. Изменения затронут только узлы, относящиеся к выбранным ролям.

Для того чтобы создать новый агент инициализации, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.