

AxeINAC может являться сервером распространения и подписей ключей при помощи загруженных сертификата сервера и удостоверяющего центра с возможностью подписи и выдачи сертификатов. В данной статье описан процесс создания PKI-провайдера с типом AxeINAC Local.

Создание нового провайдера

Для того, чтобы создать новый PKI-провайдер с типом AxeINAC Local, нажмите **Новый PKI-провайдер** в левом верхнем углу страницы **PKI-провайдеры** и в выпадающем списке выберите **AxeINAC Local**.

Новый PKI-провайдер

AxeINAC Local

1

Имя PKI-провайдера

Требуется указать имя.

2

Файл сертификата клиента

Требуется файл сертификата клиента.
Сертификат клиента, который будет использоваться для генерации p12.

3

Файл ключа клиента

Требуется файл ключа клиента.
Ключ клиента, который будет использован для генерации p12.

4

Файл сертификата СА

Требуется файл сертификата СА.
Сертификат СА, используемый для генерации клиентского сертификата/комбинации ключей.

5

Файл сертификата сервера

Требуется указать файл сертификата сервера.
Сертификат аутентификации сервера RADIUS.

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя PKI-провайдера** — имя провайдера, которое будет отображаться в таблице со списком всех PKI-провайдеров. Имя может содержать только цифры, латинские буквы, дефисы, точку и знак подчеркивания. Задается при создании провайдера и не может быть изменено в дальнейшем;
2. **Файл сертификата клиента** — сертификат клиента, который будет использоваться для генерации .p12-файла;
3. **Файл ключа клиента** — ключ клиента, который будет использован для генерации .p12-файла;
4. **Файл сертификата СА** — сертификат СА, используемый для генерации клиентского сертификата/комбинации ключей;
5. **Файл сертификата сервера** — сертификат аутентификации сервера RADIUS.

Для того чтобы создать нового провайдера, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

ID статьи: 2108

Последнее обновление: 8 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.2.0 -> AxeINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «PKI-провайдеры» -> AxeINAC Local

<https://docs.axel.pro/entry/2108/>