


AxeINAC Local

AxeINAC может являться сервером распространения и подписей ключей при помощи загруженных сертификата сервера и удостоверяющего центра с возможностью подписи и выдачи сертификатов. В данной статье описан процесс создания PKI-провайдера с типом AxeINAC Local.

Создание нового провайдера

Для того, чтобы создать новый PKI-провайдер с типом AxeINAC Local, нажмите **Новый PKI-провайдер** в левом верхнем углу страницы **PKI-провайдеры** и в выпадающем списке выберите **AxeINAC Local**.



Новый PKI-провайдер AxeINAC Local

1 Имя PKI-провайдера

Требуется указать имя.

2 Файл сертификата клиента

Требуется файл сертификата клиента.

Сертификат клиента, который будет использоваться для генерации p12.

3 Файл ключа клиента

Требуется файл ключа клиента.

Ключ клиента, который будет использован для генерации p12.

4 Файл сертификата СА

Требуется файл сертификата СА.

Сертификат СА, используемый для генерации клиентского сертификата/комбинации ключей.

5 Файл сертификата сервера

Требуется указать файл сертификата сервера.

Сертификат аутентификации сервера RADIUS.

Создать Сбросить Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя PKI-провайдера** — имя провайдера, которое будет отображаться в таблице со списком всех PKI-провайдеров. Имя может содержать только цифры, латинские буквы, дефисы, точку и знак подчеркивания. Задается при создании провайдера и не может быть изменено в дальнейшем;
- Файл сертификата клиента** — сертификат клиента, который будет использоваться для генерации .p12-файла;
- Файл ключа клиента** — ключ клиента, который будет использован для генерации .p12-файла;
- Файл сертификата СА** — сертификат СА, используемый для генерации клиентского сертификата/комбинации ключей;
- Файл сертификата сервера** — сертификат аутентификации сервера RADIUS.

Для того чтобы создать нового провайдера, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

ID статьи: 477

Последнее обновление: 1 июл., 2025

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 9

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 1.0.0 -> AxeINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «PKI-провайдеры» -> AxeINAC Local

<https://docs.axel.pro/entry/477/>