

Blackhole — специальный модуль, отклоняющий все попытки аутентификации. Используется для блокировки определенных сценариев. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Blackhole**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и выпадающем списке выберите **Blackhole**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталый модуль Authentication::Blackhole ✕

- 1** **Имя** !
Требуется указать Имя.
- 2** **Описание** !
Требуется указать Описание.
Описание, которое будет отображаться пользователям
- 3** **Источник аутентификации** ▼
Источник, который будет использоваться в модуле. Если не указан источник, используются все источники указанные в профиле подключения.
- 4** **Обязательные поля** ▼
Дополнительные поля, которые должны быть обязательными при регистрации
- 5** **Сохраняемые поля** ▼
Данные поля будут сохранены в процессе регистрации
- 6** **Шаблон**

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Источник аутентификации** — источник, используемый для аутентификации в данном модуле. Если поле не заполнено, автоматически применяются все источники, указанные в профиле подключения;
- Обязательные поля** — поля, которые будут показаны на Captive-портале для обязательного заполнения при регистрации;
- Сохраняемые поля** — поля, значения которых сохраняются. Повторный ввод этих данных не потребуется;
- Шаблон** — имя или путь до шаблона оформления интерфейса модуля. Определяет внешний вид модуля выбора источника на Captive-портале.

Для того чтобы создать новый модуль, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

ID статьи: 1125

Последнее обновление: 21 янв., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 3

База знаний AxelINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelINAC». Версия 2.1.0 -> AxelINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Аутентификация -> Blackhole

<https://docs.axel.pro/entry/1125/>