

Blackhole

Blackhole — специальный модуль, отклоняющий все попытки аутентификации. Используется для блокировки определенных сценариев. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Blackhole**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и выпадающем списке выберите **Blackhole**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталный модуль Authentication::Blackhole X

1 Имя (1)
Требуется указать Имя.

2 Описание (1)
Требуется указать Описание.
Описание, которое будет отображаться пользователям

3 Источник аутентификации
Источник, который будет использоваться в модуле. Если не указан источник, используются все источники указанные в профиле подключения.

4 Обязательные поля
Дополнительные поля, которые должны быть обязательными при регистрации

5 Сохраняемые поля
Данные поля будут сохранены в процессе регистрации

6 Шаблон message.html

Создать Сбросить Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Источник аутентификации** — источник, используемый для аутентификации в данном модуле. Если поле не заполнено, автоматически применяются все источники, указанные в профиле подключения;
- Обязательные поля** — поля, которые будут показаны на Captive-портале для обязательного заполнения при регистрации;
- Сохраняемые поля** — поля, значения которых сохраняются. Повторный ввод этих данных не потребуется;
- Шаблон** — имя или путь до шаблона оформления интерфейса модуля. Определяет внешний вид модуля выбора источника на Captive-портале.

Для того чтобы создать новый модуль, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

ID статьи: 492

Последнее обновление: 2 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 12

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 1.0.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Модули портала -> Аутентификация -> Blackhole

<https://docs.axel.pro/entry/492/>