

Экспорт и импорт в AxiNAC

В AxiNAC реализована поддержка резервного копирования конфигурации, узлов, пользователей, событий безопасности, механизмов фильтрации и механизмов сканирования.

Импорт/экспорт конфигурации

Экспорт конфигурации из AxiNAC

Для того чтобы экспортировать настройки из AxiNAC, выполните следующие действия:

Шаг 1. В веб-интерфейсе AxiNAC нажмите на имя пользователя в правом верхнем углу и выберите **Настройки** из выпадающего списка.

Шаг 2. В блоке **Настройки** выберите поля, которые вы хотите экспортировать и нажмите **Экспортировать выбранное**.

После этого, выбранные настройки будут экспортированы в CSV-файл.

Импорт конфигурации в AxiNAC

Для того чтобы импортировать настройки из AxiNAC, выполните следующие действия:

Шаг 1. В веб-интерфейсе AxiNAC нажмите на имя пользователя в правом верхнем углу и выберите **Настройки** из выпадающего списка.

Шаг 2. В блоке **Настройки** выберите поля, нажмите **Импорт** и вставьте данные из CSV-файла которые вы хотите экспортировать.

После этого, настройки будут импортированы в AxiNAC.

Импорт/экспорт узлов и пользователей

Экспорт узлов/пользователей из AxiNAC

Для того чтобы экспортировать список узлов или пользователей из AxiNAC, выполните следующие действия:

Шаг 1. Перейдите в соответствующий раздел веб-интерфейса AxiNAC и выберите пользователей/узлы, которые вы хотите экспортировать, поставив галочки слева от их имени.

Шаг 2. Нажмите на функциональную кнопку массового действия в левом нижнем углу списка и выберите значение **Экспорт в CSV**.

После этого браузер предложит выбрать место для сохранения CSV-файла на вашем компьютере.

Импорт узлов/пользователей в AxiNAC

Для того чтобы импортировать список узлов или пользователей в AxiNAC, выполните следующие действия:

Шаг 1. Перейдите на страницу **Импорт** в разделе **Узлы** или **Пользователи** из левого меню навигации веб-интерфейса AxiNAC.

Шаг 2. Нажмите **Открыть CSV-файл** и выберите файл, который вы хотите импортировать.

Шаг 3. Настройте параметры импорта и нажмите **Импорт**.

Подробный процесс настройки импорта приведен в статье [Настройки импорта узлов/пользователей](#).

После этого новые пользователи/узлы будут добавлены в базу данных AxiNAC.

Экспорт событий безопасности, механизмов фильтрации и механизмов сканирования

Для того чтобы экспортировать список событий безопасности, механизмов фильтрации и механизмов сканирования из AxiNAC, выполните следующие действия:

Шаг 1. Перейдите в соответствующий раздел веб-интерфейса AxiNAC и выберите события безопасности/механизмы фильтрации/механизмы сканирования, которые вы хотите экспортировать, поставив галочки слева от их имени.

Шаг 2. Нажмите на функциональную кнопку массового действия в левом нижнем углу списка и выберите значение **Экспорт в CSV**.

После этого браузер предложит выбрать место для сохранения CSV-файла на вашем компьютере.

ID статьи: 1030

Последнее обновление: 26 янв., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 6

База знаний AxelNAS -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAS». Версия 2.1.0 -> AxelNAS. Руководство администратора -> Экспорт/Импорт в AxelNAS -> Экспорт и импорт в AxelNAS

<https://docs.axel.pro/entry/1030/>