

Имя пользователя

Имя пользователя — модуль, реализующий аутентификацию по имени пользователя (без пароля). Может использоваться как дополнительная проверка. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Имя пользователя**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **Имя пользователя**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталный модуль Authentication::Login

1

Имя

Требуется указать Имя.

2

Описание

Требуется указать Описание.

Описание, которое будет отображаться пользователям

3

Поле PID

username

Данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID.

4

Обязательные поля

Дополнительные поля, которые должны быть обязательными при регистрации

5

Сохраняемые поля

Данные поля будут сохранены в процессе регистрации

6

Требовать AUP

☒

Требовать от пользователя принятия AUP

7

Шаблон AUP

aup_text.html

Шаблон для политики допустимого использования

8

Шаблон регистрации

signin.html

Шаблон, используемый для регистрации

9

Действия

Add Action

Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

10

Источники аутентификации

Add Source

Источники, которые будут использоваться в данном модуле портала. Если источники не указаны, используются все источники из профиля подключения.

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
2. **Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
3. **Поле PID** — данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID;
4. **Обязательные поля** — поля, которые будут показаны на Captive-портале для обязательного заполнения при регистрации;
5. **Сохраняемые поля** — поля, значения которых сохраняются и могут быть использованы в следующих модулях цепочки. Повторный ввод этих данных не потребуется;
6. **Требовать AUP** — при активации данного параметра пользователю необходимо принять условия политики допустимого использования (AUP) до продолжения регистрации или аутентификации;
7. **Шаблон AUP** — имя шаблона, используемого для отображения текста политики допустимого использования (AUP) на

Captive-портале. Определяет внешний вид и содержание соответствующего соглашения;

8. **Шаблон регистрации** — шаблон, используемый для регистрации;
9. **Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации;
10. **Источник аутентификации** — источник, который будет использоваться в модуле. Оставьте поле пустым, чтобы использовались все источники, указанные в профиле подключения.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

ID статьи: 818

Последнее обновление: 9 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAS -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAS». Версия 2.0.1 -> AxelNAS. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Аутентификация -> Имя пользователя

<https://docs.axel.pro/entry/818/>