

В данной статье описано, как создать агент инициализации **Mobileiron**.

Создание нового агента инициализации Mobileiron

Для того чтобы создать новый агент инициализации, нажмите **Новый агент инициализации** в левом верхнем углу страницы и в выпадающем списке выберите тип агента **Mobileiron**. После этого откроется меню конфигурации нового агента инициализации.

Новый агент инициализации **Mobileiron** ✕

1

ID инициализации

Требуется указать идентификатор.

2

Описание

3

Обеспечить выполнение

☒

 Включено

Данный параметр определяет, необходимо ли принудительное использование провайдера инициализации. Это приведет к проверке соответствия устройства требованиям провайдера инициализации во время RADIUS-аутентификации или портальной аутентификации.

4

Авторегистрация

☐

 Отключено

Данный параметр определяет, регистрировать ли устройства в сети автоматически, если они авторизованы в провайдере инициализации.

5

Применить роль

☐

 Отключено

При активации данного параметра настроенная роль будет применяться к конечному устройству, если оно авторизовано в провайдере инициализации.

6

Применяемая роль

Если опция "Применить роль" активна, она будет определять роль, которая будет применяться при авторизации устройства у провайдера.

7

Роли

Изменения коснутся узлов с выбранными ролями.

8

Операционная система

Изменения коснутся узлов с выбранной операционной системой.

9

Имя пользователя

Требуется указать Имя пользователя.

10

Секретная фраза клиента

Требуется указать Секретная фраза.

11

Хост

Требуется указать Хост.

12

URI загрузки Android

Требуется указать URI.

13

URI загрузки IOS

Требуется указать URI.

14

URI загрузки Windows Phone

Требуется указать URI.

15

Хост подключения

Требуется указать Хост.

16

Порт подключения

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **ID инициализации** — название агента инициализации, которое будет отображаться в таблице со списком всех агентов. Задается при создании агента инициализации и не может быть изменено в дальнейшем;
2. **Описание** — описание агента инициализации, которое будет отображаться в таблице со списком всех агентов;
3. **Обеспечить выполнение** — при активации данного параметра агент инициализации используется принудительно. В этом случае устройство проверяется на соответствие требованиям агента инициализации во время RADIUS- или портальной аутентификации;
4. **Авторегистрация** — при активации данного параметра устройства, авторизованные с помощью агента инициализации, будут зарегистрированы в сети автоматически;
5. **Применить роль** — при активации данного параметра указанная ниже роль будет применяться к конечному

- устройству, если оно авторизовано с помощью агента инициализации;
6. **Применяемая роль** — если параметр **Применить роль** активен, она будет определять роль, которая будет применяться при авторизации устройства через агент инициализации;
 7. **Роли** — список ролей, к которым будет применяться агент инициализации. Изменения затронут только узлы, относящиеся к выбранным ролям;
 8. **Операционная система** — список операционных систем, к которым будет применяться агент инициализации. Изменения затронут только узлы, относящиеся к выбранным ролям;
 9. **Имя пользователя** — имя пользователя с доступом к API, созданное в системе MobileIron;
 10. **Секретная фраза клиента** — пароль, заданный для указанного пользователя с доступом к API
 11. **Хост** — адрес сервера MobileIron. Для облачных аккаунтов указывается в формате:
m.mobileiron.net/<accountName>;
 12. **URI загрузки Android** — ссылка для загрузки агента MobileIron на устройства под управлением Android;
 13. **URI загрузки iOS** — ссылка для загрузки агента MobileIron на устройства под управлением iOS;
 14. **URI загрузки Windows Phone** — ссылка для загрузки агента MobileIron на устройства под управлением Windows Phone;
 15. **Хост подключения** — адрес хоста регистрации, получаемый после добавления тестового устройства в систему MobileIron;
 16. **Порт подключения** — порт регистрации, указываемый в инструкциях по завершении регистрации тестового устройства в MobileIron.

Для того чтобы создать новый агент инициализации, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

ID статьи: 1995

Последнее обновление: 25 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Агенты инициализации» -> MobileIron

<https://docs.axel.pro/entry/1995/>