

Настройка LDAP

В данной статье описана настройка интеграции с внешним LDAP-сервером.

Настройка интеграции

Для настройки LDAP-соединения, перейдите на страницу **Настройки → Интеграции → LDAP** и нажмите **Изменить**.

LDAP

SMTP

Название

LDAP

×

LDAP хост

141.201.211.29

×

Порт

3894

×

Пароль

.....

×

🗕

Base DN

ou=Domain_Users,dc=axeltestt,dc=org

×

Search attribute

cn

×

Bind DN

CN=LogIQADSync,OU=LogIQ,OU=Tech_accounts,DC

×

Сохранить

Отменить

Тест соединения

При нажатии будет открыта страница конфигурации LDAP-соединения с полями ввода данных:

- **Название** — отображаемое имя LDAP-соединения;
- **LDAP-хост** — IP-адрес для подключения к домену;
- **Порт** — порт для подключения к домену;
- **Пароль** — пароль от учетной записи для подключения к домену;
- **Base DN** — объект каталога, начиная с которого производится поиск пользователя;
- **Search attribute** — основной атрибут ссылки, содержащий имя пользователя;
- **Bind DN** — последовательность учетных данных, используемых для подключения к удаленному LDAP-серверу, разделенная запятыми (например, **CN=LogIQADSync,OU=LogIQ,DC=axeldemo,DC=pro**).

Пользователь, указываемый в поле **Bind DN** должен обладать правами на просмотр домена.

После того, как вы заполнили все поля, вы можете протестировать настроенное соединение, нажав **Тест соединения** в правом нижнем углу страницы. При успешном соединении будет показано уведомление **Подключение установлено**.

Для того, чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку **Сохранить** в левом нижнем углу страницы. Для отмены изменений нажмите **Отменить**.

Тестирование соединения

В случае, если вы хотите проверить работу ранее работающего LDAP-соединения, нажмите **Тест соединения** в нижней части страницы.

Search attribute	cn,samaccountname
Bind DN	CN=LogIQADSync,OU=LogIQ,OU=Tech_accounts,DC

A

При успешном соединении будет показано уведомление **Подключение установлено**.

ID статьи: 425

Последнее обновление: 29 апр., 2025

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 4

База знаний LogIQ -> Документация -> Система хранения и обработки данных «LogIQ». Версия 2.4.0 -> LogIQ. Руководство администратора -> Внешние интеграции -> Настройка LDAP

<https://docs.axel.pro/entry/425/>