

# OpenID

**OpenID** — модуль аутентификации через источник, совместимый с OpenID Connect. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

## Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **OpenID**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **OpenID**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталный модуль Authentication::OAuth::OpenID

1 Имя  ⓘ  
Требуется указать Имя.

2 Описание  ⓘ  
Требуется указать Описание.  
Описание, которое будет отображаться пользователям

3 Источник аутентификации   
Источник, который будет использоваться в модуле. Если не указан источник, используются все источники указанные в профиле подключения.

4 Требовать AUP   
Требовать от пользователя принятия AUP

5 Шаблон AUP  aup\_text.html  
Шаблон для политики допустимого использования

6 Шаблон лендинга  oauth2/landing.html  
Шаблон, используемый для регистрации

7 Действия   
Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Источник аутентификации** — источник, который будет использоваться в модуле. Оставьте поле пустым, чтобы использовались все источники, указанные в профиле подключения;
- Требовать AUP** — при активации данного параметра пользователю необходимо принять условия политики допустимого использования (AUP) до продолжения регистрации или аутентификации;
- Шаблон AUP** — имя шаблона, используемого для отображения текста политики допустимого использования (AUP) на Captive-портале. Определяет внешний вид и содержание соответствующего соглашения;
- Шаблон лендинга** — шаблон, определяющий внешний вид начальной страницы Captive-портала, отображаемой до начала регистрации. Может содержать приветственное сообщение, инструкции или элементы выбора;
- Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.0.1 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Аутентификация -> OpenID  
<https://docs.axel.pro/entry/829/>