

## Выбрать роль

**Выбрать роль** — модуль, позволяющий пользователю или администратору вручную выбрать роль, присваиваемую устройству при регистрации. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

### Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Выбрать роль**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **Выбрать роль**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

### Новый порталый модуль SelectRole ×

- 1** **Имя**  !  
Требуется указать Имя.
- 2** **Описание**  !  
Требуется указать Описание.  
Описание, которое будет отображаться пользователям
- 3** **Роли Администратора**  ▼  
Данный параметр определяет, какие роли должны иметь доступ к данному модулю для выбора роли
- 4** **Роли**  ▼  
Данный параметр определяет, какие роли можно выбрать
- 5** **Шаблон**
- 6** **Действия**   
Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Роли Администратора** — данный параметр определяет, какие роли должны иметь доступ к данному модулю;
- Роли** — список ролей, доступных для выбора;
- Шаблон** — имя или путь до шаблона оформления интерфейса модуля. Определяет внешний вид модуля выбора источника на Captive-портале;
- Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

ID статьи: 1141

Последнее обновление: 9 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.1.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Прочее -> Выбрать роль

<https://docs.axel.pro/entry/1141/>