

Проверка SSL

Проверка SSL — модуль, проверяющий SSL-сертификат клиента при подключении. Используется для дополнительной валидации. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Проверка SSL**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **Проверка SSL**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталый модуль SSL_Inspection ✕

- 1** **Имя** !
Требуется указать Имя.
- 2** **Описание** !
Требуется указать Описание.
Описание, которое будет отображаться пользователям
- 3** **URL SSL-сертификата** !
URL должен быть указан в виде строки
URL-адрес SSL-сертификата в формате X509 Base64.
- 4** **URL профиля SSL iOS** !
URL должен быть указан в виде строки
URL-адрес профиля iOS mobileconfig для установки сертификата.
- 5** **Пропускаемое**
Данный параметр определяет, можно ли пропустить это сообщение на портале
- 6** **Действия**
Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- URL SSL-сертификата** — URL-адрес SSL-сертификата в формате X509 Base64;
- URL профиля SSL iOS** — URL-адрес профиля iOS mobileconfig для установки сертификата;
- Пропускаемое** — при активации данного параметра проверка сертификата пропускается на портале;
- Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

ID статьи: 1142

Последнее обновление: 9 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.1.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Прочее -> Проверка SSL

<https://docs.axel.pro/entry/1142/>