

**SAML** — модуль аутентификации по протоколу SAML (например, через корпоративный IdP). В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

## Создание нового модуля SAML

Для того чтобы создать новый модуль с типом **SAML**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **SAML**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

### Новый порталый модуль Authentication::SAML

1

Имя

Требуется указать Имя.

2

Описание

Требуется указать Описание.  
Описание, которое будет отображаться пользователям

3

Источник аутентификации

Источник, который будет использоваться в модуле. Если не указан источник, используются все источники указанные в профиле подключения.

4

Требовать AUP

☒

Требовать от пользователя принятия AUP

5

Шаблон AUP

aup\_text.html

Шаблон для политики допустимого использования

6

Шаблон лендинга

saml.html

Шаблон, используемый для регистрации

7

Действия

Add Action

Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
2. **Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
3. **Источник аутентификации** — источник, который будет использоваться в модуле. Оставьте поле пустым, чтобы использовались все источники, указанные в профиле подключения;
4. **Требовать AUP** — при активации данного параметра пользователю необходимо принять условия политики допустимого использования (AUP) до продолжения регистрации или аутентификации;
5. **Шаблон AUP** — имя шаблона, используемого для отображения текста политики допустимого использования (AUP) на Captive-портале. Определяет внешний вид и содержание соответствующего соглашения;
6. **Шаблон лендинга** — шаблон, определяющий внешний вид начальной страницы Captive-портала, отображаемой до начала регистрации. Может содержать приветственное сообщение, инструкции или элементы выбора;
7. **Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Модули портала -> Аутентификация -> SAML  
<https://docs.axel.pro/entry/501/>