

**SMS** — модуль регистрации и аутентификации по номеру телефона с подтверждением через SMS. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

## Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **SMS**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **SMS**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталный модуль

Authentication::SMS

✕

1

Имя

Требуется указать Имя.

2

Описание

Требуется указать Описание.

Описание, которое будет отображаться пользователям

3

Поле PID

telephone

Данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID.

4

Источник аутентификации

Источник, который будет использоваться в модуле. Если не указан источник, используются все источники указанные в профиле подключения.

5

Обязательные поля

Дополнительные поля, которые должны быть обязательными при регистрации

6

Сохраняемые поля

Данные поля будут сохранены в процессе регистрации

7

Требовать AUP

Требовать от пользователя принятия AUP

8

Шаблон AUP

aup\_text.html

Шаблон для политики допустимого использования

9

Шаблон регистрации

signin.html

Шаблон, используемый для регистрации

10

Действия

Add Action

Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Поле PID** — данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID;
- Источник аутентификации** — источник, который будет использоваться в модуле. Оставьте поле пустым, чтобы использовались все источники, указанные в профиле подключения;
- Обязательные поля** — поля, которые будут показаны на Captive-портале для обязательного заполнения при регистрации;
- Сохраняемые поля** — поля, значения которых сохраняются и могут быть использованы в следующих модулях цепочки. Повторный ввод этих данных не потребуется;
- Требовать AUP** — при активации данного параметра пользователю необходимо принять условия политики допустимого использования (AUP) до продолжения регистрации или аутентификации;

8. **Шаблон AUP** — имя шаблона, используемого для отображения текста политики допустимого использования (AUP) на Captive-портале. Определяет внешний вид и содержание соответствующего соглашения;
9. **Шаблон регистрации** — шаблон, определяющий структуру и порядок отображения полей на этапе регистрации пользователя. Используется для настройки формы ввода данных;
10. **Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

---

ID статьи: 502

Последнее обновление: 2 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 10

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 1.0.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Модули портала -> Аутентификация -> SMS

<https://docs.axel.pro/entry/502/>