

## Страница «Переадресация Syslog»

На данной странице вы можете настроить переадресацию журналов AxelNAC на удаленные Syslog-серверы по протоколу Syslog.

Для создания, изменения или удаления интеграции с Syslog-сервером(ами) требуется перезагрузка сервера AxelNAC.

### Переадресация Syslog

Создание, изменение или удаление syslog требует перезапуска службы rsyslog с помощью следующей команды: `systemctl restart rsyslog`

Новый Syslog		Очистить	Поиск	🔍	
<input type="checkbox"/>	▲ Имя Syslog	▼ Тип	1		
<input type="checkbox"/>	local	file	Клонировать		
<input type="checkbox"/>	test	server	<span>Удалить</span>	<span>Клонировать</span>	

По умолчанию в таблице отображаются 2 столбца:

- **Имя Syslog** — имя конфигурации;
- **Тип** — тип переадресации.

### Управление таблицей

Набор отображаемых столбцов в таблице может быть изменен, для этого нажмите на иконку . В выпадающем списке нажмите на название столбца, отображение которого в таблице необходимо изменить.

По умолчанию на странице отображается 25 записей, однако вы можете выбрать отображение 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 записей на странице. Для этого нажмите на поле в правом верхнем углу списка и выберите в выпадающем списке необходимое количество для отображения.

Вы можете отсортировать таблицу по **Имени Syslog**, **Типу** в порядке возрастания или убывания с помощью иконки . По умолчанию все записи в таблице отображаются в порядке алфавитного возрастания по **Имени Syslog**.

Для переключения между страницами используйте блок в правом верхнем углу списка.

### Настройка интеграции

Для того чтобы настроить интеграцию с Syslog-сервером, нажмите **Новый Syslog** в левом верхнем углу страницы.

## Новый Syslog server



1 Имя Syslog  !  
Требуется указать имя.

2 Протокол  ▼  
Требуется указать Протокол.

3 Хост  !  
Требуется указать Хост.

4 Порт 514

5 Все журналы  Отключено

6 Журналы

**Создать** **Сбросить** **Отмена**

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя Syslog** — имя, которое будет отображаться в таблице;
2. **Протокол** — транспортный протокол, используемый для переадресации журналов на удаленный сервер:
  - **udp** — используется протокол UDP. Передача выполняется без установления соединения, возможна потеря пакетов;
  - **tcp** — используется протокол TCP. Передача выполняется с установлением соединения, что обеспечивает надежную доставку сообщений.
3. **Хост** — адрес для перенаправления журналов;
4. **Порт** — порт (по умолчанию 514);
5. **Все журналы** — при активации данного параметра все журналы будут отправляться на удаленный сервер. При его деактивации появится дополнительный параметр **Журналы**;
6. **Журналы** — если необходимо отправлять только определенные журналы, выберите их в выпадающем списке.

Для того чтобы создать новый Syslog-сервер, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

Журналы сохраняются на сервере AxeINAC, а их копия будет отправляться на удаленный сервер(ы) Syslog.

## Поиск Syslog-сервера

Для того чтобы найти определенный Syslog-сервер, можно выполнить поиск по критериям: **Имя Syslog**, **Тип**. Введите интересующий критерий в поле поиска и нажмите **Поиск**. Нажмите **Очистить**, чтобы сбросить критерии поиска.

Также можно выполнять поиск по нескольким критериям. Для этого нажмите на иконку лупы справа от кнопки **Поиск**.

В меню расширенного поиска вы можете выбрать операторы **И** и **ИЛИ** и указать несколько критериев для поиска. Поиск можно вести по критериям:

- **Имя Syslog** — поиск по имени Syslog-сервера;
- **Тип** — поиск по типу переадресации.

Также вам доступны следующие операторы:

- **равно**;
- **не равно**;
- **начинается с**;
- **заканчивается на**;
- **содержит**.

Для того чтобы изменить порядок выражений, нажмите и удерживайте иконку и перетащите выражение. Чтобы удалить выражение, нажмите на иконку .

Вы можете сохранить и экспортить существующий запрос, чтобы воспользоваться им позднее или импортировать уже существующий запрос. Все эти действия можно выбрать из выпадающего списка, нажав на иконку .

## Редактирование настроек переадресации Syslog

Для того чтобы отредактировать интеграцию с внешним Syslog-сервером, нажмите на строку в таблице с названием нужного Syslog-сервера. На открывшейся странице можно изменить все параметры Syslog-сервера, кроме **Имя Syslog**.

Для того чтобы отредактировать локальный Syslog-сервер, нажмите на строку в таблице с именем **local**. На открывшейся странице можно изменить параметр сохранения журналов на сервере.

## Клонирование Syslog-сервера

Для того чтобы создать копию определенного Syslog-сервера, нажмите **Клонировать**. После этого вам будет предложено отредактировать скопированный Syslog-сервер.

Имя Syslog	Тип	
local	file	 Клонировать
test	server	 Удалить  Клонировать

Также в режиме редактирования Syslog-сервера вы можете в конце страницы нажать кнопку **Клонировать**.




## Удаление Syslog-сервера

Для того чтобы удалить Syslog-сервер, нажмите **Удалить**. После этого подтвердите удаление.


Имя Syslog	Тип	
local	file	 Клонировать
test	server	 Удалить  Клонировать

Также в режиме редактирования Syslog-сервера вы можете в конце страницы нажать кнопку **Удалить**. После этого подтвердите удаление.



## Групповые действия

Для того чтобы выполнить действия с несколькими Syslog-серверами, отметьте необходимые Syslog-серверы. Чтобы выполнить действия со всеми Syslog-серверами в списке, нажмите на селектор  в шапке таблицы.



На данный момент единственное доступное групповое действие в системе — **Экспорт в CSV**. При его выборе, файл в формате **.csv**, содержащий записи таблицы, попадает в менеджер загрузки вашего браузера.

ID статьи: 1340

Последнее обновление: 6 нояб., 2025

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 5

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.0.1 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Интеграция» -> Страница «Переадресация Syslog» ->

Страница «Переадресация Syslog»

<https://docs.axel.pro/entry/1340/>