

URL

URL — модуль, перенаправляющий пользователя на внешний или внутренний URL, с возможностью возврата для продолжения регистрации. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **URL**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **URL**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталный модуль **URL** ✕

- 1** **Имя** !
Требуется указать Имя.
- 2** **Описание** !
Требуется указать Описание.
Описание, которое будет отображаться пользователям
- 3** **Пропускаемое**
Данный параметр определяет, можно ли пропустить это сообщение на портале
- 4** **URL** !
Требуется указать URL.
URL, на который должен быть перенаправлен пользователь.
- 5** **Действия**
Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Пропускаемое** — при активации данного параметра перенаправление на указанный URL не будет происходить на портале;
- URL** — адрес, на который должен быть перенаправлен пользователь;
- Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

ID статьи: 1144

Последнее обновление: 9 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.1.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Прочее -> URL

<https://docs.axel.pro/entry/1144/>