

Вкладка «Служба мониторинга»

Вкладка **Служба мониторинга** предназначена для управления службой **monit**, используемой в AxelNAC для контроля состояния системных компонентов и отправки уведомлений при сбоях.

Вкладка «Служба мониторинга»

На данной вкладке задаются параметры активации службы **monit**, конфигурации почтовых уведомлений и генерации настроек для мониторинга.

Основные настройки Уведомления **Служба мониторинга** Расширенные Обслуживание Службы

Служба мониторинга

Изменение данной конфигурации требует перезапуска службы monit при помощи следующей команды: ``systemctl restart monit``

1

Статус ☐ Отключено

Включить или отключить monit в данной системе. Для включения/отключения службы необходимо выполнить следующую команду: ``/usr/local/pf/bin/pfcmd service pf updatesystemd``

2

Адрес электронной почты отправителя

monit@\$HOST

Адрес электронной почты, с которой отправляются уведомления от monit. Если оставить это поле пустым, то в качестве адреса электронной почты будет использоваться monit@\$HOST.

3

Уведомление по электронной почте на адрес

Список адресов электронной почты для рассылки уведомлений monit, разделенный запятыми. Если список пуст, уведомления будут получать адреса, указанные в разделе "Уведомления".

4

Префикс темы

Идентификатор почтовых оповещений, который добавляется в строку темы каждого оповещения

5

Настройки

axelnac,os-checks

Данный параметр определяет, какие конфигурации генерировать для monit. Active-active будет неявно добавляться при обнаружении кластерной конфигурации

6

Почтовый сервер

Данный параметр определяет, какой почтовый сервер использовать для monit. При использовании localhost убедитесь, что postfix правильно настроен для отправки или ретрансляции писем на адреса, определенные в monit.alert_email_to. При пустом значении используются настройки SMTP в разделе Alerting.

Сохранить Сбросить

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Статус** — при активации данного параметра включается служба **monit** в системе. Для применения изменений необходимо вручную выполнить команду `/usr/local/pf/bin/pfcmd service pf updatesystemd`;
2. **Адрес электронной почты отправителя** — адрес, с которого отправляются уведомления **monit**. Если поле оставлено пустым, используется адрес по умолчанию: **monit@\$HOST**;
3. **Уведомление по электронной почте на адрес** — указанный через запятую список адресов, на которые отправляются уведомления **monit**. Если список не задан, используются адреса из вкладки **Уведомления**;
4. **Префикс темы** — текст, добавляемый в тему каждого письма, отправленного **monit**, для идентификации оповещений;
5. **Настройки** — определяет, какие конфигурации генерируются для **monit**. При наличии кластерной конфигурации параметр **active-active** неявно добавляется автоматически;
6. **Почтовый сервер** — сервер, через который **monit** отправляет уведомления. Если указано **localhost**, необходимо убедиться в корректной настройке **postfix**. При пустом значении используются параметры SMTP из вкладки **Уведомления**.

Чтобы сохранить параметры, нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на последние сохраненные, нажмите **Сбросить**

Последнее обновление: 24 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Настройки системы» -> Страница «Основные настройки» -> Вкладка «Служба мониторинга»

<https://docs.axel.pro/entry/2040/>