

## Вкладка «Уведомления»

Вкладка **Уведомления** предназначена для настройки параметров электронной почты, с помощью которой система AxelNAC отправляет уведомления о событиях безопасности и других системных оповещениях.

### Основные настройки

Основные настройки

Уведомления

Служба мониторинга

Расширенные

Обслуживание

Службы

#### Уведомления

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | Получатели            | <input type="text" value="anac@localhost"/>             |
| <small>Список адресов электронной почты, на которые отправляются уведомления о несанкционированных DHCP-серверах, нарушениях с помощью электронной почты или любого другого сообщения, связанного с AxelNAC, разделенный запятыми.</small>                      |                       |                                                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                               | Отправитель           | <input type="text"/>                                    |
| <small>Адрес электронной почты, с которого отправляются уведомления о мошеннических DHCP-серверах, нарушениях с помощью действия электронной почты или любого другого сообщения, связанного с AxelNAC. Пустое означает root@&lt;имя домена сервера&gt;.</small> |                       |                                                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                               | SMTP-сервер           | <input type="text" value="localhost"/>                  |
| <small>Сервер, через который можно отправлять сообщения на указанный выше адрес электронной почты. По умолчанию используется значение localhost (если вы используете значение по умолчанию, убедитесь, что SMTP-хост используется локально).</small>            |                       |                                                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                               | Префикс темы          | <input type="text" value="AxelNAC Alert:"/>             |
| <small>Префикс темы для почтовых уведомлений о несанкционированных DHCP-серверах, нарушениях с действием электронной почты или любых других сообщений, связанных с AxelNAC.</small>                                                                             |                       |                                                         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                               | SMTP-шифрование       | <div>нет</div>                                          |
| <small>Стиль шифрования при подключении к SMTP-серверу.</small>                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                               | SMTP-порт             | <input type="text" value="0"/>                          |
| <small>Порт SMTP-сервера. Если для порта установлено значение 0, порт вычисляется по типу шифрования. none: 25, ssl: 465, starttls: 587.</small>                                                                                                                |                       |                                                         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                               | Имя пользователя SMTP | <input type="text"/>                                    |
| <small>Имя пользователя, используемое для подключения к SMTP-серверу.</small>                                                                                                                                                                                   |                       |                                                         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                               | Пароль SMTP           | <input type="password" value="*****"/>                  |
| <small>Пароль, используемый для подключения к SMTP-серверу.</small>                                                                                                                                                                                             |                       |                                                         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                               | SMTP Check SSL        | <div><input checked="" type="checkbox"/> Включено</div> |
| <small>Верифицировать SSL-подключение.</small>                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                              | Таймаут SMTP          | <input type="text" value="20"/>                         |
| <small>Время ожидания отправки электронного письма в секундах.</small>                                                                                                                                                                                          |                       |                                                         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                              | Тест SMTP             | <input type="text"/> <div>Тест</div>                    |
| <small>Список адресов электронной почты для получения тестового сообщения, разделенный запятыми.</small>                                                                                                                                                        |                       |                                                         |

Сохранить

Сбросить

В данном меню доступны следующие настройки:

- Получатели** — указанные через запятую адреса электронной почты, на которые отправляются уведомления о несанкционированных DHCP-серверах, нарушениях и других событиях;
- Отправитель** — адрес электронной почты, с которого отправляются уведомления. Если значение не указано, используется **root@<имя домена сервера>**;
- SMTP-сервер** — адрес сервера исходящей почты, через который отправляются уведомления. По умолчанию используется **localhost**. При использовании значения по умолчанию SMTP-сервер должен быть доступен локально;
- Префикс темы** — текст, добавляемый в начало темы письма для всех уведомлений, отправляемых системой AxelNAC;
- SMTP-шифрование** — тип шифрования, применяемый при подключении к SMTP-серверу. Возможные значения: **none, ssl, starttls**;
- SMTP-порт** — порт SMTP-сервера. Если указано значение **0**, порт выбирается автоматически в зависимости от типа шифрования: **none** — **25**, **ssl** — **465**, **starttls** — **587**;
- Имя пользователя SMTP** — имя пользователя, применяемое для аутентификации при подключении к SMTP-серверу;
- Пароль SMTP** — пароль для подключения к SMTP-серверу в связке с указанным именем пользователя;
- SMTP Check SSL** — при активации этого параметра осуществляется проверка подлинности SSL-сертификата SMTP-сервера;
- Таймаут SMTP** — максимальное время (в секундах) ожидания отправки одного письма;
- Тест SMTP** — список адресов электронной почты, на которые будет отправлено тестовое письмо. Адреса указываются через запятую.

Чтобы сохранить параметры, нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на последние сохраненные, нажмите **Сбросить**

---

ID статьи: 2039

Последнее обновление: 19 янв., 2026

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 4

База знаний AxelINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelINAC». Версия 2.2.0 -> AxelINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Настройки системы» -> Страница «Основные настройки» -> Вкладка «Уведомления»

<https://docs.axel.pro/entry/2039/>