

Выбрать роль

Выбрать роль — модуль, позволяющий пользователю или администратору вручную выбрать роль, присваиваемую устройству при регистрации. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Выбрать роль**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **Выбрать роль**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталный модуль SelectRole

1

Имя

Требуется указать Имя.

2

Описание

Требуется указать Описание.
Описание, которое будет отображаться пользователям

3

Роли Администратора

Данный параметр определяет, какие роли должны иметь доступ к данному модулю для выбора роли

4

Роли

Данный параметр определяет, какие роли можно выбрать

5

Шаблон

select-role.html

6

Действия

Add Action

Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
2. **Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
3. **Роли Администратора** — данный параметр определяет, какие роли должны иметь доступ к данному модулю;
4. **Роли** — список ролей, доступных для выбора;
5. **Шаблон** — имя или путь до шаблона оформления интерфейса модуля. Определяет внешний вид модуля выбора источника на Captive-портале;
6. **Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

ID статьи: 1141

Последнее обновление: 9 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 1

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.1.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Прочее -> Выбрать роль

<https://docs.axel.pro/entry/1141/>